透视分析-报表设置

- 功能入口
- 表属性
  - 设置项
- 字体|背景颜色
  - 设置项
- 表头设置
- 表尾设置

报表设置对透视分析报表的表属性、字体、背景颜色、表头、表尾的设置。

功能入口

点击透视分析报表上方的“工具栏”的 **报表设置** （ 设置）按钮，弹出“报表设置”窗口，默认显示“表属性”面板，如下图所示：



表属性

表属性是对透视分析报表的列头、行头、每页显示行数等属性进行设置。

设置项

表属性设置项说明如下：

<table>
<tr><th>设置项</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>展现设置</td><td>设置报表是否居中显示。包括条件面板、分页控制器和表格部分，默认勾除。如果设置了表头和表尾，若勾选“居中显示”，需要设置表头表尾居中。

效果对比如下：
<table><tr><th>勾除“居中显示”效果</th><th>勾选“居中显示效果”</th></tr><tr><td>
不居中</td><td>
居中</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>获取总行数</td><td>表示在“分页控制器”中是否获取报表总页数和总行数。该设置项默认为“使用系统默认值”，即“系统选项”中相应的设置。

对比效果如下：
<table><tr><th>勾选“是”和“使用系统默认值”效果</th><th>勾选“否”效果</th></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td></tr>
</table>

分页显示	用于设置是否显示分页控制器。 对比效果如下： 勾选“是”效果 勾选“否”效果
抽取数据	将透视分析数据抽取到高速缓存库中，加快刷新速度。 通过抽取数据功能把数据抽取到高速缓存库中，对此透视分析进行刷新等操作时，数据会从缓存库中读取，可以提高刷新报表的速度。

列头设置	设置列头的属性，主要有：冻结列头、列宽自适应。 • 冻结列头：纵向滚动时，列头固定，只滚动数据区域内容。选择冻结列头，前端浏览的性能会有所降低。 • 列宽自适应：表格各列显示的列宽是动态的，各列宽度可根据报表界面的大小自适应显示。 冻结列头：  销售情况分析 年份 等于 2018年 [首页][上页][下页][尾页] 第1 页，共 1页 每页 1000 行，共 36行 车类 | 车系 | 级别 | 销售量 | 销售量的同期增长 SUV 德系 紧凑 303,682 -256,559 中大型 50,777 -25,220 中型 175,605 -102,436 法系 紧凑 51,353 -64,375 小型 3,058 -7,943 韩系 紧凑 142,532 -71,743 小型 34,537 -14,183 中型 4,709 -23,856 美系 紧凑 151,940 -178,820 小型 27,952 -61,129 中型 130,563 -99,068 日系 紧凑 425,793 -399,972 小型 190,132 -162,453 中型 146,419 -108,423 自主 紧凑 1,363,066 -1,061,341 小型 505,446 -448,953 制表时间：2018-10-24 18:49:23 制表人：admin 列宽自适应勾选与否效果对比： 勾除“列宽自适应”效果 | 勾选“列宽自适应”效果
行高	用于设置报表数据区单元格的行高，系统默认行高为28px。

左边距	用于设置报表与“报表展现区”左侧的距离，系统默认左边距为10px。 设置报表行高为“40”，左边距为“100”，效果如下图：
打印报表设置	用于打印报表时，设置表头表尾的显示情况： • 表头只在第一页显示：勾选表示表头只在打印的第一页显示表头；勾除表示打印的每页中都显示表头。 • 表尾只在最后一页显示：勾选表示表尾只在打印的最后一页显示表尾；勾除表示打印的每页中都显示表尾。
浏览自动刷新	用于设置透视分析浏览时是否显示为刷新状态。该设置项默认取“系统选项”中相应的设置。若设置为否，浏览时需要点击 **刷新** 按钮才会刷新。
图形位置	用于设置插入图形时图形的显示位置。系统提供3种图形显示位置：在表格下方、在表格右方和在表格上方。系统默认在表格下方。
列区合计位置	用于设置列分类汇总时汇总列显示的位置，只能设置最外层汇总列的位置。目前有左侧和右侧两个选项可供选择。 年份 | 月份 | SUV 合计 | SUV 德系 | SUV 法系 | 轿车 合计 | 轿车 德系 | 轿车 法系 | 合计 2015年 01月 74,996 58,688 16,308 414,442 377,451 36,991 489,438 02月 47,813 35,538 12,275 282,346 260,376 21,970 330,159 03月 55,473 42,092 13,381 321,626 285,043 36,583 377,099 2016年 01月 88,542 69,778 18,764 398,148 365,262 32,886 486,690 02月 45,795 35,821 9,974 253,559 233,233 20,326 299,354 03月 61,315 47,268 14,047 369,124 335,655 33,469 430,439 04月 60,312 47,993 12,319 321,087 288,117 32,970 381,399 05月 65,455 52,777 12,678 318,417 287,637 30,780 383,872 06月 62,725 53,018 9,707 309,782 280,330 29,452 372,507 07月 61,382 53,753 7,629 279,118 255,809 23,309 340,500 08月 69,170 60,042 9,128 323,010 296,371 26,639 392,180 09月 76,286 63,513 12,773 377,443 344,592 32,851 453,729 10月 67,854 55,752 12,102 399,556 360,456 39,100 467,410 11月 82,704 68,165 14,539 404,596 365,636 38,960 487,300 12月 84,003 60,076 23,927 351,961 304,697 47,264 435,964

聚合显示名称	用于设置分类汇总时，汇总列或汇总行的名称。 • 如果设置聚合名称，则报表设置优先级最高，聚合名称优先显示报表设置的“聚合显示名称”； • 如果不设置聚合名称：当度量值只有一个时，默认显示聚合的方式(合计值、最大值、最小值、平均值、计数、唯一计数、无聚合方式)；当度量值有多个时，默认显示“合计”。

字体|背景颜色

设置报表的字体和背景颜色。

切换到“字体|背景颜色”界面，具体设置如下：

设置项

字体|背景颜色设置项说明如下：

设置项	说明
使用系统默认值	该设置项默认为“是”，使用系统默认的报表格式，选择“否”，激活下面的设置项，允许设置报表的字体和背景颜色。
列头字形	设置列头字体的样式，支持匹配的样式有：“常规”、“加粗”、“倾斜”、“加粗倾斜”。
行头字体	设置行头字体的样式，支持匹配的样式有：“常规”、“加粗”、“倾斜”、“加粗倾斜”。

背景颜色	用于设置报表背景颜色。
表格边框颜色	用于设置表格边框颜色。
数据区	设置表格数据区域中奇数行的背景颜色，与间隔行配合应用。
间隔行	设置表格数据区域中偶数行的背景颜色，与数据区配合应用。
数据区选中颜色	用于设置透视分析表格数据区被选中后显示的颜色。
列头背景颜色	设置列头的背景颜色。
列头字体颜色	设置列头字体的颜色。
行头背景颜色	设置行头的背景颜色。
行头字体颜色	设置行头字体的颜色。
数据字体颜色	设置数据区域字体的颜色。
列头字体大小	设置列头字体大小，单位默认为“px”。
行头字体大小	设置行头字体大小，单位默认为“px”。
数据字体大小	设置数据区域字体大小，单位默认为“px”。

表头设置

对报表的表头进行设置，详情请参见 透视分析-表头设计 。

表尾设置

对报表的表尾进行设置，详情请参见 透视分析-表尾设计 。