透视分析-表格菜单

表格菜单是指透视分析表格中各字段的右键菜单，用户可以通过表格菜单方便快捷的对表格字段进行排序、上钻、下钻、焦点项和时间计算等多维分析操作。

系统针对维度字段、维度字段成员和度量字段，提供不同的表格菜单操作项。

- 操作入口
- 操作项

操作入口

表格菜单的操作入口是维度字段、维度字段成员和度量字段的右键菜单。

1、维度字段表格菜单是对该列数据的整体操作设置，支持 选择焦点项 、 清除焦点项 、上钻 、 下钻 、 属性 和 删除 操作项。

2、维度字段成员表格菜单是对具体数据项的操作设置，支持 展开/折叠 、 设为焦点项 、 选择焦点项 、 清除焦点项 、 合并选中项 、 当前成员下钻 、 上钻 和 下钻 操作项。

3、度量字段表格菜单是对该列数据的整体操作设置，支持 排序 、 下钻 、 时间计算、行列汇总百分比 、 属性 和 删除 操作项。

操作项

表格菜单说明如下：

操作项	说明	设置方法	

展开/折叠	维度字段成员所对应的其他字段有多列数据的话，该维度字段成员支持展开/折叠功能。 我们可以设置这些数据是展开还是折叠状态。单击字段成员前的⊞表示展开，⊟表示折叠。 展开/折叠包含展开、折叠、展开整个字段和折叠整个字段。 展开：该字段成员所在行的数据展开显示。	在“东北”的右键菜单中选择 **展开/折叠 > 展开 ；** 	展开“东北”成员数据，如下图：

折叠：该字段成员所在行的数据折叠隐藏。	在“东北”的右键菜单中选择 **展开/折叠 > 折叠 ；** 	折叠“东北”成员数据，如下图：
展开整个字段：该成员所属字段都展开显示数据。	在“华东”的右键菜单中选择 **展开/折叠 > 展开整个字段 ；** 	展开“华东”成员所属的“发货区域”字段，如下

	折叠整个字段： 该成员所属字段都折叠隐藏数据。	在“东北”的右键菜单中选择 **展开/折叠 > 折叠整个字段 ；** 	折叠“东北”成员所属的“发货区域”字段，如下
设为焦点项	焦点项功能类似过滤功能，业务人员可以通过设置某些字段成员为焦点项，只显示这些成员数据。 只有维度字段成员支持 **设为焦点项** 。 “设为焦点项”是指只显示选中的字段成员，可以通过单击选中一个字段成员或者“Ctrl+单击”、”Shift+单击”选中多个成员数据。	“Ctrl+单击”或”Shift+单击”选中“东北”和“华北”字段成员，右键菜单中选择 **设为焦点项；** 	表格中“发货区域”字段只显示了“东北”和“华

选择焦点项	批量选择需要显示的字段成员，适用于需要显示的字段成员较多的情况。	在“发货区域”字段的右键菜单中选择 **选择焦点项** ； 在弹出的“设置选中值”窗口中选择字段成员。  该窗口支持的操作如下： 1、在“备选”页签界面左侧的资源树中单击或者“Ctrl+单击”、 ”Shift+单击”确定字段成员。 2、通过“选择按钮”选择字段成员到“已选区”。 3、通过“搜索”页签对字段成员进行搜索添加。	表格显示了“华北”、“华东”和“西南”字段成

清除焦点项	清除选中的焦点项，表格恢复显示所有数据。	在设置了焦点项的“发货区域”字段的右键菜单中选择 **清除焦点项；** 	表格显示所有数据。

合并选中项	将字段数据按业务需求进行合并，以不同分组显示。 只有维度字段成员支持 **合并选中项** 。	“Ctrl+单击”或”Shift+单击”选中“东北”、“华北”和“西北”数据，右键菜单中选择 **合并选中项** ； 在弹出的“自定义分组字段”窗口中输入分组名称。 	系统自动生成“发货区域的分组”计算字段，“东北”、“华北”、“西北”数据合并以“北方”分组数据显示。 通过“待选区”中“发货区域的分组”计算字段在“自定义分组字段”窗口中设置，具体请参考 新建分组字段 。

上钻	指钻取到表格中的上级成员，只有二级及二级以下成员才支持上钻功能。	在“发货城市”字段的右键菜单中选择 **上钻** ； 	上钻后的表格只显示“发货城市份”的上一级成员
下钻	基于维度字段自身含有的层次结构或自定义层次结构，从当前字段成员往下钻取显示下一级字段成员。	在“发货区域”字段的右键菜单中选择 **下钻 > 发货城市** ； 	下钻后的表格添加了“发货城市”列。

当前成员下钻	指从当前字段成员往下钻取显示下一级字段成员，并且只显示该字段成员数据。	在“华北”数据值的右键菜单中选择 **当前成员下钻 > 发货城市；** 	下钻后的表格只显示了“华北”数据，添加了“发
排序	指对度量字段所在列的数据进行排序，支持升序、降序、分级升序、分级降序和取消排序。	这里展示“降序”的操作，如下： 在“销售额”数据值的右键菜单中选择 **排序 > 降序；** 	排序后报表效果如下：

- 升序：在该列数据中进行升序排序。
- 降序：在该列数据中进行降序排序。
- 分级升序：在该列的每一类数据中进行升序排序。
- 分级降序：在该列的每一类数据中进行降序排序。
- 取消排序：取消原先设定的排序。

	注：分类汇总排序时，请选择分级升序/降序，否则合计行也会根据大小参与排序。		
属性	对各字段列进行居左、居右、居中的水平对齐方式调整和字段列所处单元格的宽度设置。	在“发货区域”字段的右键菜单中选择 **属性** ； 在弹出的“自定义字段属性”窗口中设置字段水平对齐方式和宽度。  	“发货区域”字段水平居中，字段所处单元格宽度 

删除	删除字段。	在“发货区域”字段的右键菜单中选择 **删除** ； 	“发货区域”字段已删除。