

透视分析-界面介绍

- 工具栏介绍

任选其一入口，如在“分析展现”界面主菜单选择 **透视分析**，通过 **新建透视分析** 功能进入到透视分析定制界面：



该界面主要分为如下五个区：

区域	说明	参考章节
选择区	该区是以“业务主题”为数据来源特有的一个区域，它以树的形式分别组织可选字段和过滤器。 通过勾选的方式选择字段或过滤器：字段以报表行头或列头的方式组织，过滤器通常作为条件存在。	字段选择 条件选择
待选列区	该区集合了透视分析用到的字段，其中勾选的字段展现在报表中，未勾选的字段可通过执行维度钻取展现。	待选列
行列度量区	该区用于组织已选择的字段列表，以及当前透视分析中行区、列区、度量区展现的字段及字段操作入口。	行列度量设计
报表展示区	该区用于以报表形式构建并展现所选字段和过滤器：显示了报表的所有元素及设计效果，且支持相应的操作。	报表设计
工具栏	该区集合了当前透视分析的报表元素设计、视图显示等功能按钮。	

工具栏介绍

工具栏从左至右的各功能按钮说明如下：

按钮	名称	说明
	刷新	用于刷新当前透视分析数据。
	保存	用于保存当前透视分析到指定目录。
	另存为	用于另存当前透视分析到指定目录。
	添加到收藏夹	用于将当前透视分析添加到当前用户收藏夹。
	添加图形	用于为当前透视分析添加图形的元素来展现数据。
	显示左侧资源树	用于设置显示/隐藏“选择区”。

 面板	显示 字段 选择 面板	用于设置显示/隐藏“行列度量区”。
 视图	视图	通过勾选的方式设置“报表展现区”显示的报表元素。
 设置	报表 设置	用于对当前透视分析的表属性、字体、背景色、表头、表尾的设置。
 参数	参数 设置	用于对当前透视分析条件面板中的参数进行相关设置。
 导出	导出	用于将当前透视分析导出到本地，支持导出的格式有：TXT、CSV、HTML、PDF、WORD、EXCEL。 • 查询结果总行数：报表查询结果总行数。 • 导出结果查询：“全部”导出全部查询结果；“部分”结合“导出行数”设置进行导出。 设置导出WORD参数 查询结果总行数： 11 导出查询结果： 全部 全部 部分 真实值 导出行数： 全部 部分 数值导出类型： 真实值 导出内容： 导出所有页的表格 导出使用缓存： 是 注意： 1、将以展开所有数据的方式进行导出！ 2、允许导出最大行数限制数为 65535 条，超出限制数的记录不进行导出！ 确定(O) 取消(C) • 数值导出类型：“真实值”导出数据的真实值；“显示值”导出数据的显示值，如数据格式、转换规则等。

设置导出WORD参数

查询结果总行数:

4

导出查询结果:

全部

导出行数:

数值导出类型:

显示值

导出内容:

真实值

显示值

导出使用缓存:

否

注意:

1、将以展开所有数据的方式进行导出!

2、导出最大限制数为 65535 条, 超出限制数的记录不进行导出!

在线导出

取消(C)

- 导出内容（导出TXT、CSV无此设置项）：“按页导出可见内容”逐页导出报表的内容，包含报表中的图形；“导出所有页的表格”导出报表所有页的内容，不包含报表中的图形。

1) 导出Excel（除了Excel2007）文件时，可设置导出的文件内容；导出HTML、PDF、WORD文件时，只能导出所有页的表格。

设置导出EXCEL2007参数

查询结果总行数:

11

导出查询结果:

全部

导出行数:

数值导出类型:

真实值

导出内容:

按页导出可见内容

导出使用缓存:

按页导出可见内容

导出所有页的表格

注意:

1、将以展开所有数据的方式进行导出!

2、允许导出最大行数限制数为 20000 条, 超出限制数的记录不进行导出!

3、当总行数为未知或超出两万行时，会直接以清单表的形式进行导出!

确定(O)

取消(C)

- 导出使用缓存：“是”使用导出缓存，不需重新查询SQL获取数据；“否”不使用导出缓存，重新获取数据。

设置导出EXCEL2007参数

查询结果总行数:

11

导出查询结果:

全部

导出行数:

数值导出类型:

真实值

导出内容:

按页导出可见内容

导出使用缓存:

是

是

否

注意:

1、将以展开所有数据的方式进行导出!

2、允许导出最大行数限制数为 20000 条, 超出限制数的记录不进行导出!

3、当总行数为未知或超出两万行时, 会直接以清单表的形式进行导出!

确定(O)

取消(C)

- 导出分隔符（导出TXT才有此设置项）：导出TXT文件的分隔符。
- 导出模式（导出TXT、CSV才有此设置项）：“标准模式”以excel格式导出；“添加Tab制表符，避免EXCEL格式”字符串前面添加一个tab符导出。

设置导出TXT参数

查询结果总行数:

11

导出查询结果:

全部

导出行数:

导出分隔符: *

,

导出模式:

标准格式

数值导出类型:

标准格式

添加Tab制表符,避免EXCEL格式

导出编码类型:

GBK


导出使用缓存:

是

注意: 将以展开所有数据的方式进行导出!

确定(O)

取消(C)



- 导出编码类型（导出TXT、CSV才有此设置项）：导出文件的字符集编码类型。

1）若导出的TXT或CSV文件需要在 [加载Excel数据](#) 功能中使用，则编码必须设置为“UTF-8”。

2）导出的是CSV文件且字符集编码为“UTF-8”时，若该文件需要通过Excel工具打开，必须勾选上设置项“插入BOM”，否则显示乱码。如下图所示：

设置导出CSV参数

查询结果总行数：

11

导出查询结果：

全部

导出行数：

导出模式：

标准格式

数值导出类型：

真实值

导出编码类型：

UTF-8

☒ 插入 BOM

导出使用缓存：

是

确定(O)

取消(C)

注意：将以展开所有数据的方式进行导出！

	打印	用于将当前透视分析打印成纸质材料。
	耗时分析	查看当前报表执行各个功能的操作时间记录、所耗的时间等信息。
	过滤器关系	用于设置当前透视分析中各过滤器间的逻辑关系。
	告警	用于为当前透视分析设置告警。
	个人参数	该功能按钮只在当前透视分析中含有参数元素（即拖拽了字段或过滤器到报表区）时才会被激活显示。 该功能只对当前登录用户有效，可以实现：保存当前参数组合记录，再次打开报表时快速获取指定参数组合记录项并刷新数据。
	立即刷新	设置是否启用【立即刷新】。 • 启用【立即刷新】。只要编辑操作涉及到改变数据都会立即刷新。但工具栏的某些设置项是不会触发刷新的（如：保存，收藏，参数布局，视图，查看SQL）；添加图形、修改图形只局部刷新； • 不启用【立即刷新】。只有当点击【刷新】按钮时才刷新数据；如果设置了切换参数后自动刷新报表，则切换参数会立即刷新，否则不会。（切换参数包括切换过滤器和条件）