

资源发布

资源发布是指将用户将目录及其资源发布到各种设备的浏览界面中，以便实现各级别的用户登录系统看到不同的浏览界面展现。资源发布后，我们就可以在浏览界面看到发布的目录及其目录下权限内的资源

“资源发布”界面针对不同的显示终端，分为3种发布主题：电脑主题、平板主题、手机主题。

- 电脑主题是供各级用户将目录及其资源发布到浏览界面中，以便实现各级别的用户登录系统看到不同的浏览界面展现。资源发布后，我们就可以在电脑浏览界面看到发布的目录及其目录下权限内的资源。
- 平板主题是针对显示终端为平板，供用户在平板上查看发布的目录资源以及其目录下权限内的资源。
- 手机主题是针对显示终端为手机，供用户在手机上查看发布的目录资源以及其目录下权限内的资源。

资源发布支持目录和资源同级发布，支持分配给用户、组和角色

如电脑主题设置如下图：设置授予根组下的用户，并添加资源“思迈特Smartbi”、目录“功能演示”和“企业经营分析”。



则根组下的用户可以看到资源“思迈特Smartbi”，“功能演示”和“企业经营分析”目录下权限内的资源




对于这些发布主题是指不同的用户组关注的发布重点，系统有多套主题，比如总行管理员可以定义“总行主题、分行1主题、分行2主题等”，让不同行的人登录系统后能看到不同的“浏览”界面展现。

- 操作入口
- 功能说明
 - 授予对象
 - 添加资源
 - 资源信息
- 示例说明

每个发布主题对应一个用户组，而每个用户组只能对应一个目录发布主题。一般情况下，建议只给系统管理员和组管理员授予发布主题的操作权限。

操作入口

在“定制管理”界面 **资源发布** 的子节点下， 右键选择 **新建 > 资源发布** 进入“资源发布”界面。



功能说明

- 系统管理员必须设置发布主题后，浏览界面才能看到相关内容；否则浏览界面的只显示“我的空间”。
- 用户能成功浏览主题目录内容必须包含两个前提：用户属于该主题的所属用户组或子孙组，用户对该主题目录中的资源有“查看”权限。
- 用户登录系统后，浏览界面显示的主题取决于该用户的默认组所对应的主题；若其默认组没有设置主题，则递归寻找其父组的主题。
- 对于一个用户组/用户可以发布多个主题，主题间取权限内的并集。
- 电脑主题的目录可以关联资源，可以输入外部链接，也可以选择内部链接

授予对象

授予用于选择哪些对象（角色、用户组 and 用户）可以看到发布的目录。

名称：

仪表盘主题

别名：

仪表盘主题

描述：

授予：

* Everyone

设置...

添加(A)

资源	资源路径	关联资源	操作
功能演示	资源定制\仪表盘目录\功能演示	选择内部资源	
企业经营分析	资源定制\仪表盘目录\功能演示\电子表格\行业驾驶舱\企业经营分析	选择内部资源	
驾驶舱	资源定制\企业经营2016\驾驶舱	选择内部资源	
案例效果	资源定制\案例效果	选择内部资源	

点击 **设置**，会弹出设置界面，可以选择希望给哪些用户组、用户或是角色。

选择要授予的对象

角色

用户/用户组

根组

> 华南

> 华东

管理员

经理

华南业务员

总部管理员

→

←


Everyone

确定(O)

取消(C)

添加资源

点击 **添加** 按钮，添加需要的资源，支持选择资源和目录。



资源信息

选择添加后，下面会列出添加的资源。
若是添加的具体浏览的报表资源，则不允许关联资源，在浏览中点击节点，直接浏览此报表资源。

名称：

仪表盘主题

别名：

仪表盘主题

描述：

授予：

Everyone

设置...


添加(A)

资源	资源路径	关联资源	操作
功能演示	资源定制\仪表盘目录\功能演示	openresource.jsp?resid=140288190015bad18ad18e5f...	选择内部资源
企业经营分析	资源定制\仪表盘目录\功能演示\电子表格\行业驾驶舱\企业经营分析		选择内部资源
驾驶舱	资源定制\企业经营2016\驾驶舱		选择内部资源
案例效果	资源定制\案例效果		选择内部资源
思迈特Smartbi	资源定制\仪表盘目录\关于我们\思迈特Smartbi		
产品体系介绍	资源定制\仪表盘目录\关于我们\产品体系介绍		



移动端（平板、手机）不支持“关联资源”

若是添加的是**目录资源**，则可以设置关联外部链接或是选择内部资源打开。则在浏览中点击此**目录**节点时，会显示浏览的资源。
点击添加内部资源如下图：



添加的资源列表支持排序和删除。这些资源在资源发布主题下的顺序，即为在浏览中资源的显示顺序。

示例说明


接下来我们对电脑主题发布进行示例说明。其他主题和电脑主题类似。

1、创建发布电脑主题“仪表盘主题”。主要是针对根组下的用户创建主题。在**资源发布 > 电脑主题** 下，选择新建发布电脑主题。

输入相关信息。

名称：*	仪表盘主题	别名：	仪表盘主题	描述：	
------	-------	-----	-------	-----	--

2、设置对象。选择授予后面的 **设置** 按钮。则会弹出选择要赋予的角色、用户/用户组的对话框。根据需要选择“根组”，如下图：



3、添加资源。选择 **添加** 按钮，分别添加资源“思迈特Smartbi”、目录“功能演示”和“企业经营分析”。

对“功能演示”目录选择 **添加内部资源**，选择点击目录需要显示的资源。

(可选)可以通过上下移动按钮，移动目录的位置，确定其显示的顺序。设置完成后后保存。则可以使用用户登录查询效果。

资源	资源路径	关联资源	操作
思迈特Smartbi	资源定制\仪表盘目录\关于我们\思迈特Smartbi		
功能演示	资源定制\仪表盘目录\功能演示	openresource.jsp?resid=140288190015bad18ad18e5f	
企业经营分析	资源定制\仪表盘目录\功能演示\电子表格\行业驾驶舱\企业经营分析		

4、浏览资源。使用根组的用户登录，在浏览目录下查看资源。

默认进入思迈特smartbi：



“功能演示”目录（目录关联资源）：



“企业经营分析”目录（目录本身未关联资源）：

CEO看板 (深色背景)

CEO看板 (浅色背景)

销售

财务

人力

首页



航线分析



地区民生



热销车销售分析




汽车大屏



区域销售情况



电网案例



地图分析



销售情况



生产监控



功能示例



图形主题



业绩年报