



# 弹出窗口打开目标页面



**温馨提示**  
本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配（如使用功能不一致，或多个宏代码冲突等），需根据实际需求开发代码。

**示例说明**  
在某特定情况下，需要实现在报表跳转时，需要在指定大小的弹出窗口中打开目标页面。效果图：



## 设置方法

- 在【资源定制】创建案例类似的页面。
- 选中页面，右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面，右击【编辑宏】->创建【跳转规则向导】。
- 在双点打开已创建的跳转规则的动作，在该界面中进行修改【跳转规则向导】生成宏代码，如下图：

```
名称: 新弹出窗口_action 类型: ClientSide 对象: [2c91918a1cc607a1014d1d8f10ce0304] 事件: pointClick
25 var paramInfo = createParamInfo("产品名称", pObj.value, pObj.displayValue);
26 paramInfo.push(paramInfo);
27 }
28
29 var pObj = point.getCurrentPointValueObj("产品名称");
30 if (pObj) {
31     var paramInfo = createParamInfo("产品名称参数", pObj.value, pObj.displayValue);
32     paramInfo.push(paramInfo);
33 }
34
35 /* 去掉原来的打开目录页面的方式
36 //新窗口打开资源
37 //smartbi.openOtherPage("I2c91918a1cc607a1014d1d8f10ce0304"
38 if (domutils.isIOS() || domutils.isAndroid()) showInternalFrame(targetResId, paramInfo);
39 else page.openResourceInNewWindow(targetResId, paramInfo);
40 */
41 //修改为弹出窗口打开目标页面
42 var openUrl = "openresource.jsp?resid=I2c91918a1cc607a1014d1d8f10ce0304" + "&p" + "aramInfo=" + lang.toJSONString(paramInfo);
43 window.showModalDialog(openUrl, null, "dialogWidth=600px;dialogHeight=400px;resizable=yes");
44
45 }
46
47 //创建参数信息
48 function createParamInfo(name, value, disValue, mergeType) {
49     var paramInfo = new Object();
50     paramInfo.name = name;
51     paramInfo.value = value;
52     paramInfo.displayValue = disValue;
53     if (mergeType) paramInfo.groupType = mergeType;
54     return paramInfo;
55 }
```

## 宏类型

类型	对象	事件
ClientSide	simpleReport	onRenderTable

## 宏代码

```

//@smartbi.utility_macro:system.utils.JMClientUtils
var jmUtils = use("system.utils.JMClientUtils");
var domutils = jsloader.resolve("freequery.lang.domutils");
function main(chartView, point, mouseEvent) {
    if (!chartView || !point) return;
    var aotuCmd = false;
    chartView.addMenuItem("", callback, aotuCmd);
}
//
function callback(chartView, point) {
    var simpleReport = chartView.getContext();
    var simpleReportContext = simpleReport.getContext();
    var pageContext = page.getContext();
    simpleReport.writeParamsToContext();
    var targetResId = "I2c91918a1cc607a1014d1d8f10ce0304";
    var newReport = false;
    //
    var paramsInfo = new Array();
    //
    var pObj = simpleReportContext.get("");
    if (pObj) {
        var paramInfo = createParamInfo("", pObj.value, pObj.displayValue);
        paramsInfo.push(paramInfo);
    }
    var pObj = point.getCurrentPointValueObj("");
    if (pObj) {
        var paramInfo = createParamInfo("", pObj.value, pObj.displayValue);
        paramsInfo.push(paramInfo);
    }
    /*
    //
    //smartbi.openOtherPage:"I2c91918a1cc607a1014d1d8f10ce0304"
    if (domutils.isIOS() || domutils.isAndroid()) showInternalFrame(targetResId, paramsInfo);
    else page.openResourceInNewWindow(targetResId, paramsInfo);
*/
    //
    var openUrls = "openresource.jsp?resid=I2c91918a1cc607a1014d1d8f10ce0304" + "&p" + "aramsInfo=" + lang.
toJSONString(paramsInfo);
    if (!domutils.isIE()){
        //for chrome
        window.open(openUrls, "newwindow", "height=400, width=600, toolbar =no, menubar=no, scrollbars=no,
resizable=no, location=no, status=no");
    }else{
        window.showModalDialog(openUrls, null, "dialogWidth=600px;dialogHeight=400px;resizable=yes");
    }
    //window.showModalDialog(openUrls, null, "dialogWidth=600px;dialogHeight=400px;resizable=yes");
}
//
function createParamInfo(name, value, disValue, mergeType) {
    var paramInfo = new Object();
    paramInfo.name = name;
    paramInfo.value = value;
    paramInfo.displayValue = disValue;
    if (mergeType) paramInfo.groupType = mergeType;
    return paramInfo;
}

```

**注意事项：**相关报表中的参数名称必须是英文，参数值也必须是英文或数字。