


# 自助仪表盘-跳转

- 设置入口
- 跳转规则设置说明
- 演示示例
  - 内部资源跳转
  - 外部页面链接

跳转是指通过单击等触发动作从源资源跳转到目标源，并且实现传递参数值的资源互动效果，支持内部资源的跳转以及到第三方页面的跳转。

## 设置入口

在组件的更多菜单中选择 **设置跳转规则**。



## 跳转规则设置说明

跳转规则设置面板如下：

### 内部资源

跳转规则 +

规则1

类型  内部资源  外部链接

跳转到 \* 请选择

打开方式  新窗口  新Tab页  浮动框  悬停  替换源页面

对跳转目标传值

源字段 目标页面筛选器

请选择 请选择 +

禁用

确定 取消

**外部链接**

跳转规则 +

规则1 📄🗑️

类型  内部资源  外部链接

跳转到 \*

标题 \*

请求类型  POST  GET

打开方式  新窗口  新TabPage  浮动框  悬停  替换源页面


对跳转目标传值

参数名称	类型	参数值
	值 <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>	+

禁用


确定 取消

各设置项说明如下：

设置项	说明	示例效果
类型	内部资源：用于实现当前仪表盘跳转到其它内部资源的交互效果。 外部链接：用于实现当前资源组件跳转到第三方页面交互效果。	内部资源跳转示例请参见： <a href="#">内部资源跳转</a> 。 外部页面链接示例请参见： <a href="#">外部页面链接</a> 。
跳转字段	用于设置当前资源组件中触发跳转的字段。 清单表和交叉表组件支持不同字段设置不同跳转规则，若留空则全部字段都生效。	无
跳转到	用于设置跳转的目标资源。	无
标题	用于设置跳转目标窗口或页面标题。	无
请求类型	仅适用于“外部链接”类型。 用于设置传递参数的方式：POST或GET。 若参数值中含有中文，建议使用POST方式。	
打开方式	以新窗口的方式打开跳转的目标资源。	

新Tab页

以新Tab页的方式打开跳转的目标资源。



浮动框

以浮动框的方式打开跳转的目标资源。



悬停


以悬停窗口的方式打开跳转的目标资源。

窗口默认高宽为200px，允许设置窗口的大小：

打开方式  新窗口  新Tab页  浮动框  悬停  替换源页面

窗口大小 宽 200 px 高 200 px




<p>替换源页面</p>	<p>以替换源页面的方式打开跳转的目标资源。</p> <p><b>注意：自助仪表盘在编辑状态不支持“替换源页面”。</b></p>	
<p>对跳转目标传值</p>	<p>用于设置将当前资源中的参数的传值。支持如下两种传值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>引用字段：传递用户单击源资源中的字段值。如：目标页面有个参数“省份”，点击地图上某省，则将省份字段信息传递到目标页面。</li> <li>值：传递文本框中输入的固定值。</li> </ul>	<p>下图显示的是“引用字段”的传值方式：</p> 

## 演示示例


### 内部资源跳转

本示例实现的是从汇总表跳转至明细数据图形的效果：源报表展现的是产品类别各类销售额情况，点击跳转下钻至某类别下各产品的销售额明细数据。效果如下图：



### 实现步骤

- 1) 在自助仪表盘定制界面中新建一个柱图，拖拽系统内置业务主题“订单主题”中的“产品类别”字段到“列区”、拖拽“销售额”字段到“行区”，并且保存。



- 2) 再新建一个清单表的自助仪表盘，将系统内置业务主题“订单主题”中的“产品类别”、“产品名称”、“销售额”字段拖拽到“列区”，拖拽“产品类别”字段到“筛选器区域”，并保存。如下图所示：

列：产品类别 产品名称 销售额 (合计)

行：

筛选：产品类别


标记：

产品类别：请选择

图表1

产品类别	产品名称	销售额
海鲜	蚬	23,532.00
饮料	苏打水	42,786.60
特制品	海鲜粉	88,177.20
调味品	胡椒粉	51,088.00
调味品	海鲜酱	57,410.40
日用品	温碧奶酪	59,683.50
调味品	味精	7,139.30
特制品	猪肉干	167,278.60
特制品	烤肉酱	102,786.56
点心	蛋糕	15,870.32
海鲜	墨鱼	116,687.50
谷类/麦片	糯米	28,489.44
调味品	酱油	28,548.00

3) 编辑柱图所在仪表盘，在组件的 **更多** 菜单中选择 **设置跳转规则**，如下图所示：



4) 打开“设置跳转规则”窗口，选择 **跳转到** 目标报表，设置 **打开方式** 以及 **对跳转目标传值**（如下图所示），保存即可。



## 外部页面链接

本示例说明：当前汇报系统中，我们看到了车企品牌销售的汇总情况，我们想通过这些汇总信息跳转到第三方页面中查询某些其它的相关信息。在自助仪表盘单击“车企品牌销售情况表”中任意字段，以“浮动框”的方式显示第三方页面，效果如下：



## 实现步骤

- 1) 定义好自助仪表盘。
- 2) 选定资源组件，在更多菜单中选择 **设置跳转规则**，进入到“跳转规则”设置窗口，进行如下设置：

跳转规则
+

规则1
-----

**类型**  仪表盘  URL

**跳转字段**

**跳转到 \***

**标题 \***

**请求类型**  POST  GET

**打开方式**  新窗口  新Tab页  浮动框  悬停  替换源页面

**对跳转目标传值**

参数名称	类型	参数值
	值 <span style="float: right;">▼</span>	

+

禁用
 

确定
取消

3) 设置完成后，保存当前自助仪表盘即可。