

# 高级设置

- 功能入口
- 设置项

## 功能入口

点击度量区字段 ，弹出操作菜单，选择 **高级设置**：

| 行区    | 列区    |
|-------|-------|
| 产品类别  | 合计值   |
| 产品类别表 | 最大值   |
|       | 最小值   |
|       | 平均值   |
|       | 计数    |
|       | 唯一计数  |
|       | 无聚合方式 |
|       | 高级设置  |
|       | 删除    |

☒立即刷新    当前模式:

## 设置项

进入“高级设置”界面，如图：

高级设置

名称：\*

销售额

显示别名：

销售额

汇总方式：

合计值

值的显示方式：\*

无计算

数据格式：\*

<整型-默认值>

确定(O)

取消(C)

“高级设置”界面设置项说明如下：

| 设置项    |     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示别名   |     | <p>设置字段的别名。</p> <p>如下，设置度量区“产品名称”的聚合方式为“计数”，则该度量字段表示的数据应该是产品的数量，修改别名为“产品总数”，如图：</p> <div><div>高级设置</div><div><div>名称：<div>销售量</div></div><div>显示别名：<div>产品总数</div></div><div>汇总方式：<div>计数</div></div><div>值的显示方式：<div>无计算</div></div><div>数据格式：<div>&lt;整型-默认值&gt;</div></div></div><div><div>确定(O)</div><div>取消(C)</div></div></div> <p>注：该功能在SmartbiV6.2版本及以上支持。</p> |
| 汇总方式   |     | 汇总方式有：合计值、最大值、最小值、平均值、计数、唯一计数、无聚合方式。详情请参考 <a href="#">度量区</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 值的显示方式 | 无计算 | 系统默认设置项，表示不进行聚合计算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

汇总百分比

概述

汇总百分比包括：行汇总百分比、列汇总百分比、父行汇总百分比、父列汇总百分比。

注：进行汇总百分比计算，行区或列区字段必须进行分类汇总，百分比才能正常显示。

汇总百分比的计算公式如图：

|       |              | 列区字段一 |       |     |       |       |     | 合计4 |
|-------|--------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
|       |              | 列区字段二 | 列区字段二 | 合计3 | 列区字段二 | 列区字段二 | 合计3 |     |
| 行区字段一 | 行区字段二        | 当前值   |       |     |       |       |     |     |
|       | 行区字段二        |       |       |     |       |       |     |     |
|       | 合计2          |       |       |     |       |       |     |     |
|       | 行区字段二        |       |       |     |       |       |     |     |
|       | 行区字段二<br>合计2 |       |       |     |       |       |     |     |
| 合计1   |              |       |       |     |       |       |     |     |

行汇总百分比=当前值/合计4\*100%

列汇总百分比=当前值/合计1\*100%

父行汇总百分比=当前值/合计2\*100%

父列汇总百分比=当前值/合计3\*100%

对应的示例原数据如图：

| 年份    | 月份  | SUV     |         |         | 轿车      |         |         | 合计        |
|-------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|       |     | 小型      | 中型      | 合计      | 小型      | 中型      | 合计      | 合计        |
| 2015年 | 01月 | 105,465 | 21,921  | 127,386 | 102,834 | 185,517 | 288,351 | 415,737   |
|       | 02月 | 73,715  | 22,791  | 96,506  | 74,866  | 125,919 | 200,785 | 297,291   |
|       | 03月 | 94,370  | 32,423  | 126,793 | 88,076  | 156,831 | 244,907 | 371,700   |
|       | 合计  | 273,550 | 77,135  | 350,685 | 265,776 | 468,267 | 734,043 | 1,084,728 |
| 2016年 | 01月 | 116,240 | 58,867  | 175,107 | 98,190  | 169,404 | 267,594 | 442,701   |
|       | 02月 | 74,368  | 35,800  | 110,168 | 60,122  | 95,761  | 155,883 | 266,051   |
|       | 03月 | 99,628  | 51,609  | 151,237 | 75,498  | 151,071 | 226,569 | 377,806   |
|       | 合计  | 290,236 | 146,276 | 436,512 | 233,810 | 416,236 | 650,046 | 1,086,558 |
| 2017年 | 01月 | 101,628 | 89,636  | 191,264 | 89,750  | 174,951 | 264,701 | 455,965   |
|       | 02月 | 84,458  | 60,284  | 144,742 | 68,937  | 101,933 | 170,870 | 315,612   |
|       | 03月 | 113,361 | 84,564  | 197,925 | 78,474  | 144,806 | 223,280 | 421,205   |
|       | 合计  | 299,447 | 234,484 | 533,931 | 237,161 | 421,690 | 658,851 | 1,192,782 |
| 2018年 | 01月 | 161,695 | 108,630 | 270,325 | 99,601  | 211,759 | 311,360 | 581,685   |
|       | 02月 | 95,026  | 60,393  | 155,419 | 60,617  | 126,378 | 186,995 | 342,414   |
|       | 03月 | 120,620 | 99,238  | 219,858 | 82,606  | 186,936 | 269,542 | 489,400   |
|       | 合计  | 377,341 | 268,261 | 645,602 | 242,824 | 525,073 | 767,897 | 1,413,499 |

行汇总百分比

行汇总百分比=当前值/当前值所在行的合计值\*100%

设置行汇总百分比的步骤为：1、设置列区车类显示分类汇总。2、设置销售量值的显示方式为“行汇总百分比”，效果如图：

新报表

每页 1000 行 < 1 >

| 年份    | MPV | SUV | 轿车  | 合计   |
|-------|-----|-----|-----|------|
| 2015年 | 3%  | 33% | 64% | 100% |
| 2016年 | 3%  | 36% | 61% | 100% |
| 2017年 | 3%  | 39% | 58% | 100% |
| 2018年 | 3%  | 40% | 57% | 100% |

行汇总百分比效果

每行汇总百分比为100%

待选列

时间维度

☒ 年份

☐ 月份

需求

☒ 车类

☐ 级别

行区

年份

列区

车类

1、设置车类显示分类汇总

度量

销售量(会计值)

2、设置值的显示方式为行汇总百分比

☒立即刷新 当前模式：行区

列汇总百分比

列汇总百分比=当前值/当前值所在列的合计值\*100%

设置列汇总百分比的步骤为：1、设置行区年份显示分类汇总。2、设置销售量值的显示方式为“列汇总百分比”，效果如图：

| 年份    | 月份  | SUV  |      | 轿车   |      |
|-------|-----|------|------|------|------|
|       |     | 小型   | 中型   | 小型   | 中型   |
| 2015年 | 01月 | 9%   | 3%   | 10%  | 10%  |
|       | 02月 | 6%   | 3%   | 8%   | 7%   |
|       | 03月 | 8%   | 4%   | 9%   | 9%   |
| 2016年 | 01月 | 9%   | 8%   | 10%  | 9%   |
|       | 02月 | 6%   | 5%   | 6%   | 5%   |
|       | 03月 | 8%   | 7%   | 8%   | 8%   |
| 2017年 | 01月 | 8%   | 12%  | 9%   | 10%  |
|       | 02月 | 7%   | 8%   | 7%   | 6%   |
|       | 03月 | 9%   | 12%  | 8%   | 8%   |
| 2018年 | 01月 | 13%  | 15%  | 10%  | 12%  |
|       | 02月 | 8%   | 8%   | 6%   | 7%   |
|       | 03月 | 10%  | 14%  | 8%   | 10%  |
| 合计    |     | 100% | 100% | 100% | 100% |

列汇总百分比效果

1、设置年份显示分类汇总

2、设置值的显示方式为列汇总百分比

每列汇总百分比为100%

行区

年份

月份

列区

车类

级别

度量

销售量(合计值)

立即刷新

当前模式: 自动

父行汇总百分比

父行汇总百分比=当前值/其父节点组内的合计值\*100%

若是行区只有一个字段，则父行汇总百分比相当于列汇总百分比功能。

设置父行汇总百分比的步骤：1、设置行区年份、月份显示分类汇总。2、设置销售量值的显示方式为“父行汇总百分比”。效果如图：

| 年份    | 月份  | SUV  |      | 轿车   |      |
|-------|-----|------|------|------|------|
|       |     | 小型   | 中型   | 小型   | 中型   |
| 2015年 | 01月 | 39%  | 28%  | 39%  | 40%  |
|       | 02月 | 27%  | 30%  | 28%  | 27%  |
|       | 03月 | 34%  | 42%  | 33%  | 33%  |
|       | 合计  | 22%  | 11%  | 27%  | 26%  |
| 2016年 | 01月 | 40%  | 40%  | 42%  | 41%  |
|       | 02月 | 26%  | 24%  | 26%  | 23%  |
|       | 03月 | 34%  | 35%  | 32%  | 36%  |
|       | 合计  | 23%  | 20%  | 24%  | 23%  |
| 2017年 | 01月 | 34%  | 38%  | 38%  | 41%  |
|       | 02月 | 28%  | 26%  | 29%  | 24%  |
|       | 03月 | 38%  | 36%  | 33%  | 34%  |
|       | 合计  | 24%  | 32%  | 24%  | 23%  |
| 2018年 | 01月 | 43%  | 40%  | 41%  | 40%  |
|       | 02月 | 25%  | 23%  | 25%  | 24%  |
|       | 03月 | 32%  | 37%  | 34%  | 36%  |
|       | 合计  | 30%  | 37%  | 25%  | 29%  |
| 合计    |     | 100% | 100% | 100% | 100% |

父行汇总百分比效果，组内成员相加为100%

1、设置行区年份、月份显示分类汇总

2、设置值的显示方式为父行汇总百分比

立即刷新

当前模式: 行区

月份的相加合计为100%

父列汇总百分比

父列汇总百分比=当前值/其父节点组内的合计值\*100%

若是列区只有一个字段，则父列汇总百分比相当于行汇总百分比功能。

设置父列汇总百分比的步骤：1、设置列区车类、级别显示分类汇总。2、设置销售量值的显示方式为“父列汇总百分比”。效果如图：

| 年份    | 月份  | SUV |     |     | 轿车  |     |     | 合计   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|       |     | 小型  | 中型  | 合计  | 小型  | 中型  | 合计  | 合计   |
| 2015年 | 01月 | 83% | 17% | 31% | 36% | 64% | 69% | 100% |
|       | 02月 | 76% | 24% | 32% | 37% | 63% | 68% | 100% |
|       | 03月 | 74% | 26% | 34% | 36% | 64% | 66% | 100% |
| 2016年 | 01月 | 66% | 34% | 40% | 37% | 63% | 60% | 100% |
|       | 02月 | 68% | 32% | 41% | 39% | 61% | 59% | 100% |
|       | 03月 | 66% | 34% | 40% | 33% | 67% | 60% | 100% |
| 2017年 | 01月 | 53% | 47% | 42% | 34% | 66% | 58% | 100% |
|       | 02月 | 58% | 42% | 46% | 40% | 60% | 54% | 100% |
|       | 03月 | 57% | 43% | 47% | 35% | 65% | 53% | 100% |
| 2018年 | 01月 | 60% | 40% | 46% | 32% | 68% | 54% | 100% |
|       | 02月 | 61% | 39% | 45% | 32% | 68% | 55% | 100% |
|       | 03月 | 55% | 45% | 45% | 31% | 69% | 55% | 100% |
| 合计    |     | 63% | 37% | 41% | 35% | 65% | 59% | 100% |

父列汇总百分比效果，组内成员相加为100%

父列汇总百分比效果，组内成员相加为100%

1、设置列区车类、级别显示分类汇总

2、设置值的显示方式为父列汇总百分比

立即刷新

当前模式: 行区

级别的合计相加为100%

数据格式

设置数据格式，详情请参考 [数据格式](#)