# 允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象

在系统中,资源之间存在父子节点关系,父节点的继承权限允许向下传播到子节点。

<b>孙所有者</b> :	<u>《 管理角色</u>	1役置(X)			
(A)ata				■ 允许父项的继承权限	修羅到這对象和所有子对象
美麗	用户,用户组,角色	权限	再授权	应用到	操作
父项继承					
设置权限					
8	EveryOne		□再接权	只有该日录	Ê
8	ceshi		日再接权	读目录、子目录及文件 ~	Ê
8	报表刘范	図引用 目室者 目端磁 日数数	□再授权	只有该目录 ~	Ê
8	普通角色	日引用 宮査者 日編編 日数数	□再授权	只有该目录	Û.
8	自助数据集导出表试		目再接权	只有该日录 ~	Ê
8	资源权限	201月 (注音)(编辑)(编辑)	日本版权	只有涂目录 ~	8



下面对该设置项中设计到的概念进行说明。

## 父子节点

在分析展现中,报表与目录之间存在父子节点的关系。如下图中,【电子表格】目录与【报表示例】目录是父子节点关系,【报表示例】目录与【表格 结构】也是父子节点关系。



## 继承权限

继承权限是指资源权限应用范围中涉及子目录、文件的三种应用范围。如下:

图例: 🔽 리用 🔽 查看 🗹 編辑 🗹 删除 🗹 再授权			
资源	拥有的权限	应用到	操作
> 🗟 数据连接		该目录、子目录及文件 ∨	授权
> 昆 自助ETL		只有该日求 该目录及文件	授权
> 🗃 业务主题		该目录及子目录 该目录、子目录及文件	授权
> 🏵 数据集			授权
> 🖉 数据挖掘		该目录、子目录及文件 🗸	授权
> 副 分析报表		该目录、子目录及文件 🗸	授权
> 白 公共空间		该目录、子目录及文件 🗸	授权
> 4 资源发布		该目录、子目录及文件 🗸	授权
> 12 公共设置		该目录、子目录及文件 🗸	授权
> 空 计划任务		该目录、子目录及文件 🗸	授权

其中:

- "只有该目录"为非继承权限;
  "该目录、子目录及文件"为继承权限,在该节点下的所有子节点均可继承该权限;
  "该目录及子目录"为继承权限,在该节点下的目录子节点可继承该权限;
  "该目录及文件"为继承权限,在该节点下的文件子节点可继承该权限。

# 允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象

## 功能说明

该设置项实现的功能是,若父项的资源权限应用范围为继承权限(即"该目录、子目录及文件"、"该目录及子目录"或"该目录及文件"),则该节 点及该节点下的所有子节点也相应继承父项的权限;

若该节点不勾选"允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象",则无论父项的资源权限如何设置,该节点不继承父项的资源权限,需单独对该节 点进行设置。

## 示例

系统中存在以下两级目录:一级目录为"公共空间",二级目录有"电子表格"和"报表功能演示",以此三个目录演示允许父项的继承权限传播到该 对象和所有子对象功能。



(1)在"电子表格"节点上,点击更多操作选择资源权限,在资源权限窗口中,勾除"允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象"。

Ш	倄 导航 🗆 资源授权	权[电子表格] × I 资源授权	【[报表功能演示]   资源授权[公共空	间]				:	
	资源所有者:	<u> </u>	设置(X)						
	添加(A)					☑ 允许父项的	的继承权限传播到	则该对象和所有子对象	]
	类别	用户, 用户组, 角色	权限		再授权	应用到		操作	
	父项继承								
	පී	EveryOne	■引用 ■查看 ■編	緝 🗌 删除	再授权	该目录、子目录及文件	$\sim$	圃	
	设置权限								

在弹出的窗口中,选择 删除。

权限继承设置	×
你正在阻止任何可继承权限传播给该对象。是否这样做? - 要将以前继承来的权限复制给该对象,请单击"复制"。 - 要删除继承来的权限,仅保留明确指定给该对象的权限,请单击"删除"。	
复制(A) 删除(D)	
取消(0	C)

即可去除"电子表格"节点上的"允许父项的继承权限传播到该对象及所有子对象"。

III 1	🖌 导航 🗆 资源授	叙[电子表格] ×   资源授	权[报表功能演示]   资源授权[公	共空间]		: 🗆
	资源所有者:	▲管理员	设置(X)			
	添加(A)				. :	允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象
	类别	用户, 用户组, 角色	权限	再授权	应用到	操作
	父项继承	ŧ.				
	设置权限	Į				

(2) 此时"报表功能演示"目录是允许父项的继承权限传播到该对象及所有子对象的。

Ⅲ 倄 导航 Ι 资源授	权[电子表格]   资源授权[报:	表功能演示]   资源授权[公共空间]			: [
资源所有者:	2 管理员	设置(X)			
添加(A)				☑ 允许父项的	的继承权限传播到该对象和所有子对象
类别	用户, 用户组, 角色	权限	再授权	应用到	操作
父项继承					
ස්	EveryOne	■引用 ▼查看 ■編辑 ■删除	■再授权	该目录、子目录及文件	<ul> <li>✓</li> </ul>
设置权限					

(3)设置"公共空间"目录的权限,在"公共空间"目录上点击更多操作选择资源权限,添加用户"普通用户",并设置应用范围为"该目录、子目录及文件"如下:

N 导航   资源授税	Q[电子表格]   资源授权[挑	表功能演示] 「资源授权[公共空间]				
资源所有者: 添加(A)	<u>▲ 管理角色</u>	设置(X)		🗌 允许父项的	的继承权限传播到该对象和	」所有子对象
类别	用户, 用户组, 角色	权限	再授权	应用到	操作	
父项继承						
设置权限						
තී	EveryOne	■引用 ■查看 ■編辑 ■删	除 同授权	该目录、子目录及文件	<ul> <li>✓</li> </ul>	
	苔涌鱼色	■引用 ▼香着 □编辑 □删	除 同再授权	该目录、子目录及文件		

#### (4) 在"报表功能演示"目录上,点击更多操作选择资源授权,检查其权限,如下:

ш	倄 导航 🛛 资源排	受权[报表功能演示]				:
	资源所有者:	▲管理角色	设置(X)			
	添加(A)				☑ 允许父项	的继承权限传播到该对象和所有子对象
	类别	用户, 用户组, 角色	权限	再授权	应用到	操作
	父项继续	ξ.				
	පී	EveryOne	■引用 🖉 查看 🛛 编辑 🛛	删除 再授权	该目录、子目录及文件	✓ İİİ
	8	普通角色	■引用 ■查看 ■编辑 [	删除 再授权	该目录、子目录及文件	<ul> <li>✓</li> <li>Ш</li> </ul>
	设置权限	艮				

其资源权限中出现"普通用户"的授权,并且是不可更改的,该授权是继承自"公共空间"节点的资源权限。

(5) 在"仪表盘目录"节点上,点击更多操作选择资源授权,检查其权限,如下:

Ш	倄 导航 🗆 资源接	受权[报表功能演示]   资源	授权[电子表格]			:	
	资源所有者:	▲管理角色	设置(X)				
	添加(A)					■ 允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象	
	类别	用户, 用户组, 角色	权限	再授权	应用到	操作	
	父项继承	ā.					
	设置权限	ą					

该节点上没有任何资源授权,因为该节点上勾除了"允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象",所有"电子表格"节点不会继承"公共空间" 节点的资源权限。