

电子表格-值设置

- 默认值设置
 - 默认参数
 - 功能入口
 - 界面介绍
 - 轮播参数
 - 功能入口
 - 界面介绍
 - 参数值设置
 - 单选
 - 多选
 - 允许为空
 - 参数联动

默认值设置

对该电子表格的参数默认值进行设置。

该项设置对参数的默认值影响如下：

默认值设置	参数的默认值
设置该电子表格的参数默认值	参数默认值使用“默认值设置”中的默认值
不设置该电子表格的参数默认值	参数默认值使用“参数定义”中的默认值

默认参数

默认参数是指对电子表格的参数设置默认值。

功能入口

点击工具栏的 **默认参数** 按钮，如图：



界面介绍

弹出“参数值设置”窗口，如图：

参数值设置

-
□
×

参数	是否使用参数默认值	选择自定义参数默认值
发货区域	是 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/>	华北
年	是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>	2017
月	是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>	05

确认

取消

各设置项说明如下：

设置项	说明
参数	展示该电子表格报表关联的参数。
是否使用参数默认值	<ul style="list-style-type: none"> 是：使用“参数定义”中默认值。 否：不使用“参数定义”中的默认值。
选择自定义参数默认值	当“是否使用参数默认值”设置项选择“否”时，选择参数作为该电子表格参数的默认值。

轮播参数

轮播参数是指数值按照一定时间频度自动切换，并且自动刷新电子表格数据的效果。



- 1、不支持下拉树、树对话框、频度日期控件和文本输入框参数。
- 2、多选参数只支持逐个值轮播。

功能入口

点击工具栏的 **轮播参数** 按钮，如图：



界面介绍

弹出“轮播参数”界面，如图：

轮播参数

轮播间隔（秒）：

☐ 手动切参后中断

顺序	参数名称	关联的数据集	轮播	参数类型	操作
1	发货区域	透视分析-下拉框控件	<input type="checkbox"/>	下拉框	无
2	月	透视分析-下拉框控件	<input type="checkbox"/>	下拉框	无
3	年	透视分析-下拉框控件	<input checked="" type="checkbox"/>	下拉框	无
4	发货日期	透视分析-下拉框控件	<input type="checkbox"/>	日期控件	设置

上移

下移

参数信息

说明：1. 不支持下拉树、树对话框、频度日期控件和文本输入框参数；2. 多选参数只支持逐个值轮播；3. “操作”列，仅日期控件可设置轮播时间范围；4. 轮播间隔为0不轮播。

确定

取消

各设置项说明如下：

分类	设置项	说明
轮播参数	轮播间隔（秒）	<div>设置参数轮播间隔时间。</div> <div><div><div></div></div>轮播间隔为0不轮播。</div>
	手动切参后中断	<div><div><div></div></div>勾选手动切参后中断：手动切换参数后，参数不再轮播。</div> <div><div><div></div></div>勾选手动切参后中断：手动切换参数后，参数继续轮播。其中，继续轮播的参数值紧跟着手动切参前的参数值，即轮播顺序不变。</div>

参数信息

顺序

在多个轮播参数的情况下，通过 上移 、 下移 按钮，设置轮播参数的顺序。

轮播参数

轮播间隔（秒）：

5

☐ 手动切参后中断

顺序	参数名称	关联的数据集	轮播	参数类型	操作
1	发货区域	透视分析-下拉框控件	<input checked="" type="checkbox"/>	下拉框	无
2	月	透视分析-下拉框控件	<input checked="" type="checkbox"/>	下拉框	无
3	年	透视分析-下拉框控件	<input checked="" type="checkbox"/>	下拉框	无
4	发货日期	透视分析-下拉框控件	<input type="checkbox"/>	日期控件	设置

说明：1. 不支持下拉树、树对话框、频度日期控件和文本输入框参数；2. 多选参数只支持逐个值轮播；

3. “操作”列，仅日期控件可设置轮播时间范围；4. 轮播间隔为0不轮播。

确定

取消

轮播顺序的规则如下：

轮播参数如下：

顺序	参数名称	参数值
1	A	a, b
2	B	c, d
3	C	e, f

轮播顺序如下：

组别	参数组合
第一组	a, c, e
第二组	a, c, f
第三组	a, d, e
第四组	a, d, f
第五组	b, c, e
第六组	b, c, f
第七组	b, d, e
第八组	b, d, f

参数名称

电子表格报表关联的参数的名称。

关联的数据集


展示参数关联的数据集。

轮播

- 勾选：该参数作为轮播参数。
- 勾除：该参数不作为轮播参数。

参数类型

展示参数的控件类型。

	<p>操作</p> <p>设置日期控件的轮播时间范围。</p> <p>点击 设置 按钮，弹出“时间范围”界面，设置“起始时间”和“结束时间”，如图：</p> <div></div> <div><p>⚠️ “操作”列，仅日期控件可设置轮播时间范围。</p></div>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参数值设置

对参数的值设置包括：设置参数为单选、设置参数为多选、设置参数允许为空、实现参数联动。

单选

设置数据集或透视分析的参数为单选，则应用该数据集或透视分析制作的电子表格参数为单选。

参数定义时勾选“允许多选”，如图：



关于参数定义，详情请参考 [参数定义](#) 章节。

⚠️ 数据集的参数为单选时，其条件表达式为：字段=参数。

如下图可视化数据集的条件表达式：

多选

设置数据集或透视分析的参数为多选，则应用该数据集或透视分析制作的电子表格参数为多选。

参数定义时勾选“允许多选”，如图：




关于参数定义，详情请参考 [参数定义](#) 章节。



数据集的参数为多选时，其条件表达式为：字段 in (参数)。

如下图可视化数据集的条件表达式：




允许为空

设置数据集/透视分析的参数允许为空，则应用该数据集或透视分析制作的电子表格参数允许为空。


数据集

数据集的参数允许为空时，其条件表达式为：{[条件表达式]}。

如下图可视化数据集的条件表达式：



效果如图：



设置了两个参数A与B，参数B的可选值依赖于参数A的已选值，称为“参数联动”。

参数联动的示例详情请参考 [演示参数联动](#) 章节。