

自助数据集-定义流程

- 新建自助数据集
- 选择数据来源
- 定义表集合
- 规范字段
- 保存自助数据集
- 数据抽取

自助数据集是一类基于个性化需求的数据集，它面向各阶层用户提供数据查询和抽取服务。

用户可以根据业务要求，通过可视化的方式，使用跨数据库、多表关联、数据转换、复杂逻辑关系计算、数据抽取ETL等功能，将数据提取到自助数据集，这些自助数据集允许被自助仪表盘、透视分析和电子表格进行数据分析应用。

自助数据集的定义流程如下：



新建自助数据集

1. 在系统快捷下拉菜单选择 自助数据集



2. 在“数据集”界面新建自助数据集：

1) 进入“数据集”界面的入口:

入口1: 在系统快捷菜单选择“数据准备”的 **数据集**。





入口2: 在系统导航栏选择 **数据准备**，选择“数据准备”界面主菜单 **数据集**。



2) 新建自助数据集的入口:

入口1: 在“数据集”界面点击 **新建数据集** > **自助数据集**。



入口2：在“数据集”界面的表格树目录区，在现有文件夹的更多操作 ，选择 **新建数据集** > **自助数据集**。



选择数据来源

自助数据集的数据来源可以来自数据源，也可以是数据集。

| | |
|-------|-------|
| 来自数据源 | 来自数据集 |
|-------|-------|




详情请参考 [自助数据集-数据来源](#)

定义表集合

定义表集合包含两部分内容：

- 从数据源中拖拽表或者拖拽数据集到“表集合区”。
- 在“表集合区”定义表关系，系统会根据表间相同别名的字段创建表关系，若无法自动创建需要用户手动创建表关系。

“表集合区”中的表从“数据区”中拖拽而来：




“表集合区”中手动创建表关系的方法：

1、单击表间连接点，如下图所示：





2、弹出“设置表连接”窗口，如下图所示：



- 选择连接方式：内连接、左连接、右连接、全连接。
- 确定表间连接字段。

同步：原表或原数据集字段增加或删除时，自助数据集利用同步功能更新。

| 数据来源 | 操作 |
|-------------|---|
| 关系数据源/高速缓存库 | <p>自助数据集引用的表字段增加、删除时，实现同步更新，需要进行如下两个步骤：</p> <p>1、数据库某表字段增加、删除时，在数据源节点下，选中该表，更多操作 > 同步表，如图：</p>  <p>2、在自助数据集选中该表，右键 > 同步，如图：</p>  |



注：目前暂不支持字段类型更改的同步。

使用“同步”功能需保存，再次打开自助数据集才生效。

筛选器：当数据集数据量比较大时，可添加筛选器，对数据集的数据进行筛选过滤，以便得到用户真正所需的数据。



详情请参考 [自助数据集-筛选器](#)

规范字段

自助数据集的“表属性区”对应有维度和度量，系统支持对表和字段进行重新组织、分类、设计等规范化设置操作：[修改别名](#)、[修改数据类型](#)、[设置可见性](#)、[拖拽表和字段](#)、[新建目录](#)、[新建层次](#)、[新建计算字段](#)、[创建时间维](#)、[标记地理维](#)、[删除](#)。详细说明如下：

| 功能 | 说明 | 示例效果 |
|--------|------------|--|
| 修改别名 | 修改表或字段别名。 | <p>手动输入别名，修改“customers”的别名为“顾客表”，如图：</p> |
| 修改数据类型 | 修改字段的数据类型。 | <p>选择字段的数据类型，如图：</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| 设置可见性 | <p>设置表或字段为“可见”或“不可见”。</p> <ul style="list-style-type: none">为了快速查找表或字段，可将自助数据集在特定场景中不需要用到的表或字段设置为“不可见”。将表设置为“不可见”时，表的所有字段都为“不可见”。 | <p>点击可见性的图标切换为“可见”或“不可见”：</p>  |
| 拖拽表和字段 | <p>拖拽表或字段移动其位置。</p> | <p>拖拽字段改变字段所属的表，将“产品目录表”的“产品类别”拖拽到“产品表”，如图：</p>  |
| 新建目录 | <p>用于在“维度”或“度量”中新建目录。</p> | <p>任意区域右键菜单选择 新建目录，新建一个“订单表”目录，如图：</p>  |
| 新建层次 | <p>用于新建层次目录，存储层次字段，这些层次字段主要实现自动下钻应用，例如：功能示例-时间层次维下钻、功能示例-地理层次维下钻、功能示例-自定义层次维下钻、自助仪表盘-展开/收缩等。</p> | <p>任意区域右键菜单选择 新建层次，新建“新建地理层次”层次，按层次顺序将字段拖拽到“新建地理层次”下。如图：</p>  |

| | | |
|--------|---|---|
| 新建计算字段 | <p>新建一个计算字段。</p> <p>计算字段的数据类型决定了新建的计算字段位于维度或度量。</p> <ul style="list-style-type: none">• 维度：字符串、日期数据、以ID结尾的字段。• 度量：数值型数据。 <p>应用详情请参考 自助数据集-计算字段 章节。</p> | <p>任意区域或字段右键菜单选择 新建计算字段，新建“销售额”计算字段，如图：</p>  <p>任意区域或字段的右键菜单选择“新建计算字段”</p> |
| 创建时间维 | <p>用于以维层次的形式标识日期信息字段。</p> <p>入口：日期信息字段的右键菜单选择 创建时间维度。</p> <p>创建时间维度后会自动生成一个“时间维度”的层次目录。</p> <p>应用详情请参考 功能示例-时间层次维下钻 章节。</p> |  <p>表示日期信息字段的右键菜单选择“创建时间维度”</p> |
| 标记地理维 | <p>用于以维层次的形式标识地理信息字段。</p> <p>入口：地理信息字段的右键菜单选择 标记地理维度。</p> <p>已标记地理维度的字段必须存储于层次目录下，才能保证地理维层次字段的下钻效果实现。</p> <p>应用详情请参考 功能示例-地理层次维下钻 章节。</p> |  <p>表示地理信息字段的右键菜单选择“标记地理维度”</p> |
| 删除 | 用于删除表。 | |

保存自助数据集

保存当前自助数据集到指定目录。

数据抽取

将当前自助数据集的数据从原始数据库中抽到到高速缓存库。详情请参见 [数据抽取](#) 章节。