

多维分析-自定义成员

自定义成员

自定义成员是指基于多维数据集中已有的成员，通过算术预算符、数字和MDX函数进行组合而创建的复杂的MDX表达式。

在多维分析报表中，既新建编辑全局的自定义成员，也可以新建编辑局部的自定义成员。

文档目录:

- 自定义成员
 - 全局局部自定义成员的区别
 - 操作入口
 - 界面及其设置项
 - 参考示例

全局局部自定义成员的区别

全局自定义成员既可以在[多维数据源下面进行定制](#)，又可以在多维报表中进行定制。只要使用当前数据集创建多维报表，全局自定义成员都可以使用。全局自定义成员节点下是可以新建目录，并对目录及其下面的资源进行管理。而局部自定义成员相对全局自定义成员而言，是指报表级别的自定义成员，只对当前多维分析生效。只允许在多维报表中进行创建，并且创建好的资源只允许在当前多维报表中使用。

示例说明:

如下图，下面资源包含两个自定义成员，其中“产品”和“时间”是全局自定义成员，“时间段合计”和“利润占比”是当前多维分析的局部自定义成员。

Sales

维度

度量值

自定义成员

- 全局
 - 产品
 - 时间
- 局部
 - 时间段合计
 - 利润占比

自定义命名集

← → ↺ ↻ ⌂ ★ 图形 视图 设置 汇总 参数 隐藏 MDX 导出 打印

演示自定义成员（求各城市商店在指定时段内的销售指标合计值）

时间段* 1997年1月 到* 1997年5月

国家	地区	城市	销售量	销售成本	销售额	销售次数	利润	利润占比
中国	华东	南京	1,275	600,252.91	1,506,110.50	405.00	905,857.59	8.9%
		合肥	88	38,014.95	95,863.00	53.00	57,848.05	0.6%
		杭州	1,007	448,178.11	1,145,855.80	323.00	697,677.69	6.9%
		苏州	1,297	600,678.41	1,499,755.50	408.00	899,077.09	8.9%
	华北	哈尔滨	2,357	1,092,836.19	2,753,585.80	757.00	1,660,749.61	16.4%
		沈阳	1,532	699,224.43	1,735,025.40	486.00	1,035,800.97	10.2%
	华南	南宁	1,871	907,807.83	2,270,037.60	596.00	1,362,229.77	13.4%
		厦门	660	294,695.22	745,133.60	216.00	450,438.38	4.4%
		广州	1,337	649,948.70	1,641,604.00	426.00	991,655.30	9.8%
		深圳	1,308	619,506.63	1,591,189.20	418.00	971,682.58	9.6%
		珠海	1,247	612,900.90	1,549,711.30	387.00	936,810.40	9.2%
		福州	131	51,925.10	140,620.00	72.00	88,694.90	0.9%
		长沙	118	55,956.95	141,454.00	70.00	85,497.05	0.8%
	汇总		14,228	6,671,926.32	16,815,945.70	4,617.00	10,144,019.38	100.0%

我们使用上面资源相同的多维数据集创建多维分析，全局的自定义成员是可以继续使用的，但是上个报表的局部自定义成员“时间段合计”和“利润占比”则无法继续使用。

Sales

维度

度量值

自定义成员

- 全局
- 局部


自定义命名集

← → ↺ ↻ ⌂ ★ 图形 视图 设置 汇总 参数 隐藏 MDX


操作入口

多维分析操作入口


- 新建：在多维分析定制界面左侧资源树下，找到自定义成员节点，选择全局或是局部节点，右键菜单，选择新建 自定义成员。



则会进入新建自定义成员对话框。





- 编辑删除等：找到自定义成员节点，可以通过右键选择 修改或是删除操作，也可以选择属性查看。




多维分析探索入口

在工具栏上点击 **高级设置**，在高级设置对话框中选择自定义成员全局节点或其目录节点或是局部节点，右键选择 **新建自定义成员**，则进入新建界面。




选中自定义成员，右键可以进行修改、删除查看属性等操作。双击也可以进入编辑界面。



注意事项

- 系统允许用户在“多维分析定制”界面定义“多维数据集自定义成员”，前提是：该用户拥有“全局自定义管理”的操作权限。

界面及其设置项



“自定义成员”界面主要分为以下几个区域：

- 可选资源区：该区主要用于显示自定义成员表达式中允许使用的各类资源。将该区中的各类资源拖拽到“MDX表达式”中即可。

- 设置区：该区主要用于对当前自定义成员各设置面进行相应的设置。各设置项的说明如下：

设置项	说明
名称	用于设置当前自定义成员的标示名，必须唯一。
别名	用于设置当前自定义成员的显示名称。
描述	用于设置当前自定义成员的相关描述信息。
层次结构	用于指定当前自定义成员所属的维层次结构。
父成员	用于指定当前自定义成员的父成员。该设置项为可选项，设置说明如下，具体请参考 父成员 。

- 不设置：表示该成员属于层次结构的顶层，不允许上钻。
- 设置：表示该成员不属于层次结构的顶层，允许上钻到其父成员。|

数据格式	用于设置当前自定义成员的数据格式。
MDX表达式	用于设置当前自定义成员的表达式，必须符合MDX语法要求。具体参考 MDX表达式 。
MDX语法校验	用于校验为当前自定义成员设置的MDX表达式。

参考示例

- [使用自定义成员的多维分析](#)
- [自定义成员-多维分析实现比重计算](#)
- [自定义成员-多维分析实现去年同期比较](#)
- [当日到前6天的合计](#)