

# 设置多重表头的灵活分析

## 应用场景

多重表头即多层表头，表头内容只有一行的称为简单表头(单层表头)，表头内容由多行组成的称为多重表头(多层表头)。

发货人		供应商		单价	数量	运费
区域	城市	↓区域	城市			
华南	厦门	西南	成都	24.00	14	66.69
华东	常州	西南	成都	7.45	3	23.79
华东	上海	西南	重庆	12.00	2	29.46
华东	南京	西南	成都	5.90	40	4.34
华东	青岛	西南	成都	7.45	32	23.10
西南	重庆	西南	成都	7.45	20	12.91
华东	南昌	西南	重庆	9.50	40	79.30
西南	重庆	西南	重庆	9.60	5	156.66

双重表头

## 操作步骤

1. 点击数据集定义界面中的工具条中的“定义多重表头”按钮。



2. 在弹出的表头定义对话框内，按界面指示操作，增加/删除行、合并列、输入列名等。

操作提示:

- 双击单元格可以编辑表头名称
- 拖动最下面一行的单元格可以交换列的顺序
- 拖动新增行的单元格可以合并或分割单元格
- 单击加号按钮可以增加新的一行
- 单击减号按钮可以删除新增的行

发货人		供应商		单价	数量	运费	+	-
区域	城市	区域	城市				+	

清空设置      确定(O)      取消(C)

3. 在灵活分析的报表中，就会显示多重表头。

### 演示多重表头

[首页][上页][下页][尾页] 第1页, 共144页 每页15行, 共2154行

发货人		供应商		单价	数量	运费
区域	城市	↓ 区域	城市			
华南	厦门	西南	成都	24.00	14	66.69
华东	常州	西南	成都	7.45	3	23.79
华东	上海	西南	重庆	12.00	2	29.46
华东	南京	西南	成都	5.90	40	4.34
华东	青岛	西南	成都	7.45	32	23.10
西南	重庆	西南	成都	7.45	20	12.91
华东	南昌	西南	重庆	9.50	40	79.30
西南	重庆	西南	重庆	9.60	5	156.66