

参数相关

本章节主要讲述电子表格中和参数相关的功能。包含引用参数、参数排版和默认参数

引用参数

引用参数是指在单元格中获取当前报表参数的值，当参数切换刷新数据时，引用参数的单元格数据会跟随变化。效果如下图：



切换参数后


销售区域* 华东

华东销售数据

产品类别	销售量	达标数据
点心	2,287.00	847.00
调味品	1,648.00	847.00
谷类/麦片	881.00	847.00
海鲜	2,014.00	847.00
日用品	2,077.00	847.00
肉/家禽	1,022.00	847.00
特制品	1,047.00	847.00
饮料	2,542.00	847.00
合计	13518	

功能入口

选中单元格后，点击工具栏上按钮 **参数引用**，弹出“参数引用”窗口。如下图：



功能说明

- 1、在引用参数界面列出当前电子表格所有的参数，隐藏的参数也会列出。
- 2、可以根据需要选择取参数的显示值还是真实值。关于参数显示值和真实值的说明请参考[参数定义](#)章节。

参考文档


关于引用参数的具体使用，请参考文档[电子表格的参数应用](#)。

参数排版


参数排版是指对带参数的电子表格中的参数在浏览端的布局样式进行排版。

功能入口

点击工具栏上按钮 **参数排版**，弹出“参数排版”窗口。如下图：



参数排版窗口主要有下面的操作功能：可以通过工具栏按钮和右键操作选项来获取实现。



- 合并/拆分单元格。用于合并或是拆分单元格。

合并单元格：按Shift键选中多个单元格点击合并，实现合并单元格。

拆分单元格：选中已经合并的单元格，点击拆分按钮，或是右键选择拆分，则会拆分单元格。

注意：合并单元格不支持纵向合并。

- 插入行/删除行：用于插入或是删除新的行。
- 插入列/删除列：用于插入或是删除新的列。
- 对齐方式：用于设置参数标题文字的对齐方式，有居左、居右、居中三种。
- 清除：用于清除单元格信息或是删除参数。选中单元格选择清除按钮，表示删除参数或是清除单元格文本信息。
- 输出文本：用于修改不带参数的单元格文本信息。双击不带参数的单元格可以修改单元格的内容。
- 设置列宽：用于设置参数标题显示宽度。右键选中单元格后，选择设置列宽，则会弹出设置列宽对话框，根据需要输入数值。


功能说明

- 参数排版窗口的显示区允许对参数进行手工拖动改变其位置。
- **删除参数说明：**通过删除行、删除列或是清除单元格等功能可把参数删除。


删除参数表示在报表中隐藏此参数。

可以通过从下方拖拽参数到参数排版区域的单元格中来重新显示参数。

参数删除后，则会在下方显示，如下图。




- 参数绑定说明：从参数面板删除了的参数可以绑定在电子表格单元格中展示。也可以设置参数的值来源于单元格（此功能为V6.2版本及以上实现）
(1) 点击绑定，选取对应的单元格，并且勾选“显示”，则可在对应的单元格上显示参数



效果：



(2) 点击绑定，选取单元格，并且参数一行的“显示”不勾选，则可以隐藏参数，并且参数的值与单元格的值一样



效果



当C1单元格的值变化时，“产品目录名称”参数的值也会变化。

参考文档

关于引用参数的具体使用，请参考以下文档：

- [设置参数布局](#)
- [标题引用参数值](#)
- [参数绑定到电子表格的单元格中](#)
- [参数绑定-数据联动](#)

- [参数绑定-电子表格公共参数](#)

默认参数

默认参数是指对电子表格报表中的参数设置默认值

功能入口

点击工具栏上的“参数默认”按钮，弹出参数默认值设置窗口，如下：



默认参数值设置的主要操作如下：

- 点击参数进行切换，设置参数的默认值
- 点击右下角的“使用默认值”，则各个参数默认使用参数定义中的默认值。参数定义请参考：[参数定义](#)

功能说明

在电子表格报表中通过默认参数设置的参数默认值，只对该电子表格报表生效。没有通过默认参数设置的电子表格报表，参数默认值使用参数定义中的默认值。