透视分析-表尾设计

概述说明

表尾设计是对透视分析报表表尾进行设计。

系统支持表尾设计的内容包含:对表尾内容及文本样式设计,以及设置表尾是否显示。


表尾处于透视分析最底端区域,可以包含:制表人等信息。如下图所示:

销售情况分析				
年份	等于	~ 2018年	٧ 6	2 m 💠
[首页][上页][下页]尾页] 第1 页,共1页每页 1000 行,共8行				
车类	级别	车均价	销售量	销售量的同期增 长
∃ SUV	紧凑	18.12	2,438,366	-2,032,810
	小型	10.41	761,125	-694,661
	中大型	41.00	50,777	-25,220
	中型	27.80	630,331	-477,748
□轿车	紧凑	11.76	3,649,064	-3,392,308
	小型	8.64	521,172	-510,372
	中大型	48.60	304,933	-151,617
	中型	24.39	1,172,943	-765,882
制表时间:2018-10-24 制表人:admin				

系统默认所有报表表尾为空。


功能入口

单击工具栏中的 **报表设置** () 按钮,弹出"报表设置"窗口,点击 **设置表尾** 页签,显示表尾设置面板,如下图所示:



表尾内容设置

系统支持自定义表尾,组合分析的表尾设置方式有:静态文本、动态文本、HTML文本。




• 概述说明

功能入口表尾内容设置表尾显示设置



适用情况:表尾内容固定,不需要动态变化。

实现方法:直接在文本框中输入表尾内容,通过表尾样式工具进行设计,例如:字体大小、加粗、对齐方式等。






动态 文本

适用情况:表尾内容需要动态变化,例如:获取参数值、当前登录用户信息等做为表尾内 容。

实现方法:单击工具栏中的 函数 按钮,在弹出的下拉菜单中选择函数定义即可。

动态文本的样式通过工具栏中各样式按钮设置。



目前,系统支持如下函数用于定制动态表尾:

- CurrentUserID: 获取当前用户的ID。

- CurrentUserAlias: 获取当前用户的别名。
 CurrentUserName: 获取当前用户的名称。
 CurrentReportName: 获取当前组合分析的名称。
- CurrentUserDefaultDepartName: 获取当前用户所属的默认机构的名称。
- CurrentTime: 获取当前系统时间。
- CurrentDate: 获取当前系统日期。
- GetParamValue: 获取参数值。
- EvalString: 获取执行自定义JavaScript脚本后的返回值。例如获取报表单元格的值 作为表尾:

EvalString("this.getCellValue(1,2)"), 其中 "this" 表示当前报表,


getCellValue(rowIndex, colIndex) 表示指定对应行号与列号所在单元格的值,行号和列号从0开始算起,且行头或列头也 要计算在内

₹ 🗎 🖺 ★ 🗓 图形 🖺 資源树 🖫 面板 销售情况分析

等于

∨ 2018年

[首页[上页]下页]尾页 第1 页, 共1页每页 1000 名 级别 车均价 车类 **□** SUV 紧凑 18.12 10.41 小型 中大型 41.00 中型 27.80 □ 轿车 紧凑 11.76 小型 8.64 中大型 48.60 中型 24.39



表尾显示设置

系统支持用户在浏览端设置表尾是否显示的效果。

设置方法:单击工具栏中的 **视图** 按钮,在弹出的下拉菜单中勾选或者勾除 **显示表尾**,实现表尾的显示或隐藏。 对比效果如下:

