

自助仪表盘-字段筛选器

概述

字段筛选器是指以字段作为筛选器。

- 概述
- 设置方法
- 筛选器
- 注意事项

设置方法

设置筛选器的前提条件：必须选中一个组件。

以指定字段作为筛选器：首先任选一组件，然后从“数据区”拖拽字段到“筛选区”，在“筛选器”窗口中设置好默认值后，即显示筛选器面板。如下图所示：



设置字段筛选器影响的资源组件：选中筛选器组件，点击 **更多 > 应用于组件**，勾选组件。



筛选器

字段筛选器支持设置：应用于组件设置、筛选器操作符及默认值设置、组件样式设置及筛选器显示设置等。

设置入口：选中筛选器组件，点击 **更多**，展开下拉菜单。如下图所示：



具体说明：

筛选器	概述	说明																																	
应用于组件	<p>用于设置当前筛选器影响的资源组件。</p> <p>设置项说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 相关数据集所有组件：基于当前字段在全局联动设置中寻找联动关系，所有有关系的组件都会被影响； 此数据集所有组件：来源当前数据集的组件会被影响； 自定义：自定义选择影响的组件。 	<p>通过勾选资源组件实现，如下图所示：</p> <table border="1"> <caption>图例1</caption> <thead> <tr> <th>产品</th> <th>销售额</th> <th>销售量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>白米</td><td>42,625</td><td>1,200</td></tr> <tr><td>白奶酪</td><td>8,401</td><td>200</td></tr> <tr><td>饼干</td><td>17,198</td><td>1,100</td></tr> <tr><td>糙米</td><td>8,472</td><td>600</td></tr> <tr><td>蛋糕</td><td>3,962</td><td>400</td></tr> <tr><td>德国奶酪</td><td>12,255</td><td>300</td></tr> <tr><td>番茄酱</td><td>3,044</td><td>300</td></tr> <tr><td>干贝</td><td>2,687</td><td>100</td></tr> <tr><td>桂花糕</td><td>22,559</td><td>300</td></tr> <tr><td>海参</td><td>5,075</td><td>500</td></tr> </tbody> </table>	产品	销售额	销售量	白米	42,625	1,200	白奶酪	8,401	200	饼干	17,198	1,100	糙米	8,472	600	蛋糕	3,962	400	德国奶酪	12,255	300	番茄酱	3,044	300	干贝	2,687	100	桂花糕	22,559	300	海参	5,075	500
产品	销售额	销售量																																	
白米	42,625	1,200																																	
白奶酪	8,401	200																																	
饼干	17,198	1,100																																	
糙米	8,472	600																																	
蛋糕	3,962	400																																	
德国奶酪	12,255	300																																	
番茄酱	3,044	300																																	
干贝	2,687	100																																	
桂花糕	22,559	300																																	
海参	5,075	500																																	
筛选器设置	用于设置标签、操作符、默认值。	详情请参考 筛选器-设置说明 。																																	
展示样式	用于选择筛选器展示样式。	详情请参考 筛选器-展示样式 。																																	
组件样式	用于设置筛选器面板的样式。	详情请参考 筛选器-组件样式 。																																	

<p>显示筛选器</p>	<p>用于设置在浏览或编辑自助仪表盘时，界面上的筛选器显示或隐藏。</p>	<p>取消筛选器的隐藏效果：单击“筛选区”的筛选器字段，弹出下拉菜单项，勾选 显示筛选器 即可</p> <p>如下图：</p> 
<p>移除</p>	<p>用于删除当前筛选器组件。</p>	<p>除此方法外，还可以通过“筛选区”中字段筛选器上的 删除 按钮实现：鼠标停留在字段上，即显示删除按钮图标 。如下图：</p> 

注意事项

使用自助数据集制作自助仪表盘时，不支持设置聚合函数的计算字段作为字段筛选器。

