


多维分析—时间段分析

- [用例说明](#)
- [实现步骤](#)

当我们在做多维分析时，需要计算某个起止时间段内的指标值，我们可以建立 **自定义成员** 来完成这类需求。



自定义成员 分为 **全局自定义成员** 和 **局部自定义成员** 两种：

1. 全局自定义成员。在任意一个多维分析中新建了全局自定义成员，则在使用该CUBE的其他多维分析中也可以使用该全局自定义成员，若对全局自定义成员进行了修改，使用该CUBE的所有多维分析中的该自定义成员都自动进行了同步修改。
2. 局部自定义成员。在某个多维分析中新建了局部自定义成员，则该自定义成员对该多维分析有效。

用例说明

通过自定义成员实现多维分析时间段分析。效果如下图：



实现步骤

- 1、在“公共设置”界面，资源目录的“参数定义”节点的更多操作菜单中选择 **新建** > **参数**：



新建如下两个多维分析参数：“时间段”和“到”：

1) “时间段”参数

新建参数

数据门户

时间段

参数别名：

描述：

参数类型：* 成员

控件类型：* 对话框

参数宽度：* 150

☒ 显示该参数 ☐ 不显示标题 ☐ 使用维度过滤器 ☐ MDX使用引号 ☐ 只选同层

成员所在层次：* 时间

备选值设置：* ☐ 静态列表 ☐ MDX表达式 ☒ 成员树选择

☒ 限定级别 月

默认值设置： ☒ 静态列表 ☐ MDX表达式

真实值	显示值
[时间].[2016年].[2016年1季度].[2016年1月]	2016年1月

2) “到” 参数

III 导航 | 新建参数 x

参数名称：*

到

参数别名：

描述：

参数类型：*

成员

控件类型：*

对话框

参数宽度：*

150

☒ 显示该参数

☐ 不显示标题

☐ 使用维度过滤器

☐ MDX使用引号

☐ 只选同层

成员所在层次：*

时间

备选值设置：*

☐ 静态列表

☐ MDX表达式

☒ 成员树选择

☒ 限定级别

月

默认值设置：

☒ 静态列表


☐ MDX表达式

真实值	显示值
[时间],[2016年],[2016年2季度],[2016年5月]	2016年5月


2、新建多维分析，在多维分析定制界面进行如下操作：

1) 新建自定义成员

在左侧目录中找到“自定义成员 > 局部”节点，在其更多操作菜单中选择 **新建 > 自定义成员**。



在表达式部分填入 `sum(<时间段参数>,<到参数>)`。然后进行MDX语法校验，校验通过后保存该自定义成员。



2) 将 **地区** 维度拖拽至行区，**销售额** 等度量维度拖拽至列区，自定义成员 **时间段合计** 拖至切块区制作多维分析：

