

多维分析一分页显示

- 应用场景
- 操作步骤

应用场景

当组合多个维度时，数据量会急剧增长，如果单页显示所有数据，性能会变慢，而且不易阅读。使用分页显示功能，可以保证速度并提供良好阅读体验。

分页又分为行分页与列分页，下面主要说明行分页的设置，列分页设置方法类似行分页。

每页 1000 行 < 1 >

产品	销售量 ▾	销售成本	销售额	销售次数	利润	利润增长率 ▶
电吹风	2,514	148,063.98	371,920.00	820	223,856.02	0.0%
电熨斗	5,120	206,838.96	516,014.20	1,669	309,175.24	0.0%
电饭煲	927	114,295.81	280,983.00	297	166,687.19	0.0%
冰柜	1,812	975,275.10	2,454,777.00	590	1,479,501.90	0.0%
冰箱	929	1,044,605.31	2,629,885.00	302	1,585,279.69	0.0%
微波炉	3,198	784,319.91	1,942,953.00	1,030	1,158,633.09	0.0%
洗衣机	2,574	2,132,966.12	5,394,970.00	827	3,262,003.88	0.0%
消毒柜	3,339	1,896,402.85	4,758,558.00	1,090	2,862,155.15	0.0%
电热水器	1,783	1,082,977.04	2,704,976.00	581	1,621,998.96	0.0%
空调	4,400	3,519,254.76	8,876,909.00	1,429	5,357,654.24	0.0%
影碟机	3,407	262,812.61	661,886.00	1,107	399,073.39	0.0%
摄像机	3,396	3,474,370.34	8,769,651.00	1,096	5,295,280.66	0.0%
音响	1,683	904,539.38	2,278,780.00	544	1,374,240.62	0.0%

操作步骤

可以在系统管理中进行全局设置，或为多维报表中进行局部设置。

全局设置：

在“系统运维”界面选择 **系统选项** 菜单，进入“系统选项”界面选择 **多维分析**，在“行分页显示”选择“是”，系统的初始设置值为“是”。

系统选项 x

公共设置 用户管理 数据集 灵活分析(即库查询) 多维分析 页面 移动端 缓存 电子表格 透视分析 分析报告 数据挖掘 挖掘实验 挖掘服务

多维分析

切换参数后是否自动刷新报表：☒是 ☐否 初始值(是)

报表保存时参数使用默认值：☐是 ☒否 初始值(否)

行分页显示：☒是 ☐否 初始值(是)

每页行数： 初始值(100)

列分页显示：☒是 ☐否 初始值(是)

每页列数： 初始值(50)

压缩空行：☒是 ☐否 初始值(否)

压缩空列：☐是 ☒否 初始值(否)

展示父成员：☒是 ☐否 初始值(是)

在列区使用自然顺序排序：☒是 ☐否 初始值(是)

列区排除重复成员：☒是 ☐否 初始值(是)

在行区使用自然顺序排序：☒是 ☐否 初始值(是)

行区排除重复成员：☒是 ☐否 初始值(是)

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

恢复初始值

保存(S)

关闭(C)

报表局部设置：

1. 点击报表工具条中的 **设置** 按钮。



2. 在弹出的报表设置对话框内，分页显示中选择“是”，并修改每页行数。

