

# 导出资源

导出资源是指将系统知识库中的资源以“.xml”的格式导出到本地。该功能与[导入资源](#)配合使用，常用于开发与生产机系统间资源文件的迁移。

导出资源时最好使用[添加报表依赖的资源](#)。

## 操作入口

单击“系统运维”界面的快捷方式 **导出资源**，弹出“导出选择”窗口。

## 窗口介绍




“导出选择”窗口主要分为以下几个区域：

- 可选资源区：该区主要列出了所有可导出的资源。
- 资源搜索区：该区用于对资源进行模糊或精确搜索，只需要在搜索文本框中输入字段，单击 **搜索** 按钮后，结果显示在下面。
- 导出关联区：该区用于控制导出的资源是否包含关联的资源和相关权限。主要包含[添加报表依赖的资源](#)、[同时导出资源权限](#)、[导出数据源包含数据行权限](#)。


## 添加报表依赖的资源

添加报表依赖的是指添加导出资源依赖的资源（血统分析中的资源）添加进来。主要用于当导出某些资源时，往往需要把其关联依赖的资源也导出来。


如下图，我们选择灵活分析资源“演示参数使用”。



然后点击“添加报表依赖的资源”，则会弹出选择引用的资源对话框，会列出“演示参数使用”依赖的资源，可以根据需要勾选需要的资源导出，如下图：



在“选择引用的资源”对话框点击 **确定** 按钮，则在导出选择对话框的资源目录下勾选依赖的资源，再点击 **确定** 按钮，则把勾选的资源导出，保存为xml文件在本地。




## 同时导出资源权限

勾选**同时导出资源权限**则会把选择导出资源的自定义的资源权限导出，继承的权限是不导出的，只导出当前资源设置的权限。如下图：

我们可以通过选中资源右键点击资源权限进入查看资源的资源权限。



勾选同时导出资源权限并导出后，则导出的XML文件在导入时会出现资源权限节点。如下图：



把资源和其权限导入另外的服务器如服务器A后，若服务器A中包含导入权限的用户、角色、用户组等，则会在资源权限中显示出来，若不包含则显示为Deleted的资源，如下图。



## 导出数据源包含数据行权限

勾选**导出数据源包含数据行权限**，则会把数据源的设置好的数据行权限导出。数据权限设置参考数据权限章节。



### 注意

- 用户对系统中的公有资源必须具备“查看”的权限才能允许导出数据。

- 选择“添加报表依赖的资源”可以实现导出业务查询文件和报表文件时将与其相关的所有文件导出到指定路径。