


属性

任何资源都有右键属性按钮，用于快捷便宜的查看和修改资源的属性。


不同资源的属性对话框的选项是不同的，下面以目录的右键属性为例进行介绍。

功能入口

选中资源，右键选择 **属性** 按钮。则弹出属性对话框。



或是打开资源查看属性。



资源属性

节点ID :

I4028818a01557c4a7c4ab4dd01557c519c310662

名字 :

报表示例

别名 :

1 报表示例

路径 :

资源定制\1 报表示例

类型名 :

公有文件夹

描述 :

创建人 :

管理员

创建时间 :

2016-06-23 16:12:51

显示终端 :

☒ 电脑 ☐ 平板 ☒ 手机

自定义图标 :

上传图片

移动端图标 :

叶子节点 :

☐ 没有子节点 ☐ 自动检测是否有子结点

确定(O)

取消(C)

属性说明

不同资源的属性界面是有差别的，本次只列出来目录的属性设置。其他资源属性请参考具体的资源右键属性对话框。

节点ID: 资源创建后生成的唯一编码。不可修改。主要用于集成URL链接，以及宏代码里面获取资源ID。

名称: 资源的名称，保存后不允许修改。相同目录下资源不允许同名。

别名: 资源的别名，可以修改，相同目录下不允许同名。

路径: 资源的存储路径。

类型名: 资源的所属类型。

描述: 资源的描述信息，设置后把鼠标放在资源上，可看到Hint信息。

创建人: 资源的创建用户。

创建时间: 资源的创建时间。

显示终端: 资源显示的终端设置，包含电脑、平板和手机。

自定义图标:

用于设置资源的自定义图标。

(1) 可以将自定义的图标文件放到smartbi.war\vision\img\catalogtree目录下，再在这里指定文件名（包含后缀）即可。最好是使用[扩展包](#)添加图片。

自定义图标 :

tag.png

×

上传图片

(2) SmartbiV6.2及以上版本也可以直接点击上传图片，上传对应的图片即可。（上传的图片是保存在知识库中，而不是文件目录中）

自定义图标：

上传图片

tag.jpg



移动端图标：用于设置资源在移动设备上显示的图标。

叶子节点：用于设置当前资源是否有叶子节点。是否设置自动检测是否有子节点，此选项则每次自动检测其下有没有子节点。