

会话管理


会话又叫Session，是指一个客户端与服务器之间通信的交换信息管理，通常指从登录进入系统到注销退出系统之间所经过的时间。在这里，会话就是指用户从登录到注销经过的这段时间的信息。服务器通过Session记录用户的相关信息，并以此来确认用户操作过程中发出的多次请求的身份；在Session有效期内，用户无需多次输入用户名和密码。

文档目录:

- [操作入口](#)
- [会话监控](#)
 - [服务器设置](#)
 - [会话信息](#)
 - [批量断开](#)
 - [会话信息表](#)
- [会话分析](#)
 - [最大会话数分析](#)
 - [删除部分会话历史记录](#)

会话管理是指对用户登录会话的信息管理，主要包括“会话监控”和“会话分析”。

- 会话监控：指通过查询各服务器的会话信息以实现对所有会话进行及时有效监控的目的。
- 会话分析：指从不同的角度对当前所访问的服务器的会话信息进行分析。



操作入口

在“定制管理”-“系统运维”中选择 **会话管理**， 进入“会话管理”界面。



会话监控

会话监控是指通过查询各服务器的会话信息以实现对所有会话进行及时有效监控的目的。它包含服务器设置、分页设置和会话信息。

报表功能演示

我的空间

定制管理

Q + huangsha

定制管理系统运维会话管理

会话监控会话分析

服务器: 当前服务器 设置(S) 刷新(R) 服务器设置区域

[首页] [上页] [下页] [尾页] 第1页, 共1页 每页15行, 共1人在线 批量断开

	会话ID	用户IP	用户名	用户别名	空闲时间	登录时间	断开会话
<input type="checkbox"/>	7564676D237E32345D706E9C2CD64B2A	192.168.2.64	huangsha	huangsha	00:00:00	2016-07-06 14:48:37	

会话管理区

服务器设置

服务器设置用于设置监控的服务器，取样间隔等

会话监控会话分析

服务器: 当前服务器 设置(S) 刷新(R)

[首页] [上页] [下页] [尾页] 第1页, 共1页 每页15行, 共1人在线

	会话ID	用户IP	用户名
<input type="checkbox"/>	08B05D64BB895B71D7FA7CA3A9630530	192.168.2.149	admin

当前服务器: 默认是当前服务器。可以点击下拉切换服务器。

数据刷新设置: 由于会话信息列表不会自动刷新，因此通过 **刷新** 按钮获取最新的会话记录。

点击“设置”按钮可进入服务器设置界面

设置

取样间隔

1分钟

服务器

服务器名称	操作
当前服务器	

添加(A)

确定(O)

取消(C)

服务器设置：可以通过服务器设置切换到其他服务器。服务器访问设置主要有两个作用：

- 设置取样间隔时间，默认值是“1分钟”，指1分钟取一次Session信息到知识库中。
- 添加其他服务器地址。主要在配置了Smartbi服务器集群时有用，将集群的多个服务器地址添加进来，以便管理员监控每台服务器的用户情况。

操作入口：在设置区中单击 **设置** 按钮，弹出“设置”窗口，如下图所示：

在“设置”窗口中允许用户进行如下操作：

- 添加服务器：单击 **添加** 按钮，弹出“添加服务器”窗口，请输入服务器地址、用户名和密码。
- 修改服务器：单击操作栏中的 **修改** 按钮，弹出“修改服务器”窗口，允许修改服务器地址、用户名和密码。其中，用户必须是具有“会话管理”操作权限的用户，密码允许为空。
- 删除服务器：单击操作栏中的 **删除** 按钮，成功删除当前服务器。

会话信息

会话信息用于根据设置区的设置以列表的形式显示相应的会话数据信息。

[首页] [上页] [下页] [尾页] 第1页，共1页 每页15行，共2人在线

批量

<input type="checkbox"/>	会话ID	用户IP	用户名	用户别名	空闲时间	登录时间	断开会话
<input type="checkbox"/>	08B05D64BB895B71D7FA7CA3A9630530	192.168.2.149	admin	管理员	00:00:14	2017-06-23 14:49:28	
<input type="checkbox"/>	B048B7AF2BAF25FB5E3EDE894ABBF94C	192.168.2.149	demo	演示用户	00:00:01	2017-06-23 16:31:48	

一条会话记录对应一个登录信息，即：在同一个机器上用同一个用户登录两次，则会有两条会话记录。

下面介绍批量断开功能和会话信息中的各列含义。

批量断开

批量断开用于批量断开会话。该操作只对本地服务器中的会话有效。

在信息表勾选需要断开的会话复选框，然后点击 **批量断开** 按钮，则选中的会话都会断开。


会话监控		会话分析					
服务器:		当前服务器	▼	设置(S)	刷新(R)		
[首页]		[上页]	[下页]	[尾页]	第1	页, 共1页	每页15行, 共4人在线
							批量
<input type="checkbox"/>	会话ID	用户IP	用户名	用户别名	空闲时间	登录时间	断开会话
<input type="checkbox"/>	7CFC0B664B51EFB693CD29DA9A549254	192.168.2.149	admin	管理员	00:00:51	2017-06-23 16:34:30	 
<input type="checkbox"/>	08B05D648B895B71D7FA7CA3A9630530	192.168.2.149	admin	管理员	00:00:46	2017-06-23 14:49:28	 
<input checked="" type="checkbox"/>	8A924C1601E20D6CA180720837D6C78D	192.168.1.10	demo	演示用户	00:00:03	2017-06-23 16:35:16	 
<input checked="" type="checkbox"/>	F8DB98741140D69C13C6601BEDEE7643	192.168.2.149	demo	演示用户	00:00:43	2017-06-23 16:34:35	 

会话信息表

信息项	说明
勾选列	通过复选框勾选会话来进行批量操作。
会话ID	当前会话的ID, 做为当前会话记录的唯一标识, 由系统自动生成。
用户IP	登录用户的IP地址。
用户名	登录用户的名称。
用户别名	登录用户的别名。
空闲时间	用户登录后的空闲时间, 即未与产品任何交互操作的时间。
登录时间	用户登录Smartbi的时间。
断开会话	用于设置断开当前会话。 该操作只对本地服务器中的会话开放。 判断是否为本地服务器的方法: 设置区中的服务器项中的地址与IE地址栏中的地址是否一致。


会话分析

会话分析是指从不同的角度对当前所访问的服务器的会话信息进行分析。



最大会话数分析

最大会话数分析可以实现追踪某个时间区间内的在线用户个数，以便对系统软硬件资源进行优化配置。




单击快捷方式 **最大会话数分析**，弹出“最大会话数分析”报表，根据用户设置的开始时间、结束时间及时间间隔显示相关数据。如下图所示：

[首页][上页][下页][尾页] 第1 页, 共 288页 每页 5 行, 共 1437行

日期时间	最大会话数	总内存数	空闲内存数
2017-06-22 16:39	2	586	156
2017-06-22 16:40	2	586	323
2017-06-22 16:41	2	586	248
2017-06-22 16:42	2	581	246
2017-06-22 16:43	2	581	245

内存使用情况



删除部分会话历史记录

删除部分会话历史记录是指删除指定时间内的所有会话记录。

只有具有“删除会话历史”操作权限的用户才允许执行删除部分会话历史记录操作。

III 首页 定制管理 系统运维 会话管理 X

会话监控 会话分析

最大会话数分析
分析某段时间内最大会话数

删除部分会话历史记录
随着系统使用时间的增加, 会话信息历史记录不断增长, 因此需要通过删除部分远久的会话历史记录, 保持会话信息表清瘦。

单击快捷方式 **删除部分会话历史记录**, 弹出“删除部分会话历史记录”对话框, 确定时间段即“开始时间”和“结束时间”。

删除会话历史记录

开始时间： 2017-06-23 00:00 

结束时间： 2017-06-24 00:00 