


导入报表

导入报表面板中列出了本分析报告中导入的报表资源清单，可对已导入的资源进行定位和二次操作，如格式设置、排版等。界面如图：



当我们选中某个资源项时，系统自动定位到分析报告正文中被引用资源的位置。

引用“品牌形象之SUV价格”表格

奥迪			23%	13%	
宝马				26%	
宝骏	0%				53%
斯柯达			0%		
日产	0%	25%	41%		
本田	-2%	1%	3%		
标致			-12%		
比亚迪	8%				
现代	-47%	353%	20%		
瑞虎	23%				7%
福特			-36%	-36%	
荣威	69%				
起亚		-34%			
长安自主	55%				-20%
雪佛兰			0%		
雪铁龙			0%		
领克			0%		
马自达		-11%	-17%		

资源面板

系统资源 | 导入报表

可视化挑选_6

可视化挑选_7

可视化挑选_8

可视化挑选_9

可视化挑选_10

可视化挑选_11

可视化挑选_13

可视化挑选_14

可视化挑选_15

导入图片_16

可视化挑选_17

可视化挑选_18

可视化挑选_19

产品竞争之车系车企

产品竞争之车系品牌

品牌形象之SUV价格

导入表格_3

导入表格_2

产品竞争之轿车车型

车企表现城市地图

市场需求

选中资源项，系统自动到分析报告正文中找到被引用的位置。

“导入报表”面板选中资源，右键菜单列出对资源支持的操作。

资源面板

系统资源 | 导入报表

市场需求之车类合计

导入参数_10

导入参数_11

市场需求之车类价格

导入表格_3

导入表格_2

产品竞争之车系车企

产品竞争之车系品牌

品牌形象之SUV价格

导入表格_3

修改名称

刷新数据

刷新数据和格式

转为静态

删除数据

删除资源

可对报表资源的操作说明如下：

操作按钮	说明
修改名称	修改树节点名称，便于资源管理。该操作不影响服务器上原资源的命名。
刷新数据	选中报表， 右键 > 刷新数据 ，系统刷新数据；在有参数的分析报告中，弹出“参数面板”界面，选择参数后，系统刷新数据。 注：只刷新选中的报表，其他资源不变。
刷新数据和格式	选中报表， 右键 > 刷新数据和格式 ，系统刷新数据和格式；在有参数的分析报告中，弹出“参数面板”界面，选择参数后，系统刷新数据和格式。 注：刷新数据保留数据样式，刷新数据和格式不保留数据样式。
编辑	对“导入参数、定位单元格、可视化挑选”这三个操作项可进行编辑，设置新的值。
转为静态	将选中的报表转为静态，删除报表数据引用关系，原先可刷新的图形、表格等转为静态文本。
删除数据	删除分析报告中导入的报表数据，但保留了报表数据引用关系，当执行刷新数据时，报表数据重新填充。
删除资源	删除分析报告中导入的报表资源。