

透视分析-表头设计

- 概述说明
- 功能入口
- 表头内容设置
- 表头显示设置

概述说明

系统支持表头设计的内容包含：对表头内容及文本样式设计，以及设置表头是否显示。

表头处于透视分析最顶端区域，可以包含：标题、制表人等信息。如下图所示：

订单情况分析

发货区域

等于

华南


共 8 行 每页 1000 行 << < 1 / 1 > >>


产品类别	发货区域	单价	销售量
点心	华南	884.82	713
调味品	华南	546.55	449
谷类/麦片	华南	468.05	349
海鲜	华南	749.28	795
日用品	华南	934.30	748
肉/家禽	华南	850.07	411
特制品	华南	601.85	310
饮料	华南	1,675.20	911

制表人：ADMIN 制表时间：2019-10-18

系统默认所有报表表头名为“CurrentReportName()”，即获取当前透视分析的名称作为表头。

功能入口

单击工具栏中的 报表设置 ( 设置) 按钮，弹出“报表设置”窗口，点击 设置表头 页签，显示“表头设置”面板，如下图所示：



表头内容设置

系统支持自定义表头，透视分析的表头设置方式有：静态文本、动态文本、HTML文本。


设置方式	说明	
------	----	--

动态文本

适用情况：表头内容需要动态变化，例如：获取参数值、当前登录用户信息等做为表头内容。

实现方法：单击工具栏中的 **函数** 按钮，在弹出的下拉菜单中选择函数定义即可。

动态文本的样式通过工具栏中各样式按钮设置。



目前，系统支持如下函数用于定制动态表头：

- CurrentUserID：获取当前用户的ID。
- CurrentUserAlias：获取当前用户的别名。
- CurrentUserName：获取当前用户的名称。
- CurrentReportName：获取当前透视分析的名称。
- CurrentUserDefaultDepartName：获取当前用户所属的默认机构的名称。
- CurrentTime：获取当前系统时间。
- CurrentDate：获取当前系统日期。
- GetParamValue：获取参数值。
- EvalString：获取执行自定义JavaScript脚本后的返回值。

华南订单情况分析

发货区域

等于

全部

共 8 行 每页 1000 行 << 1 / 1 >>

产品类别	发货区域	单
点心	华南	
调味品	华南	
谷类/麦片	华南	
海鲜	华南	
日用品	华南	
肉/家禽	华南	
特制品	华南	
饮料	华南	

制表人：ADMIN 制表时间：2019-10-18

HTML
文本

适用情况：

主要针对技术人员，当选项太多很难找到设置项，技术人员可直接通过HTML来编写想要的样式。或当系统提供的

文本样式无法满足表头样式要求时，可以通过HTML语言实现。

实现方法：单击工具栏中的 **HTML** 按钮，文本区呈html语言状态，在文本框中通过html文本标签定制样式。

报表设置

表属性 | 字体 | 背景颜色 | 设置表头 | 设置表尾

HTML

<p>订单情况分析
</p>

确定(O)

取消(C)

订单情况分析

发货区域 等于

共 8 行 每页 1000 行 1 / 1

产品类别	发货区域
点心	华南
调味品	华南
谷类/麦片	华南
海鲜	华南
日用品	华南
肉/家禽	华南
特制品	华南
饮料	华南

制表人：ADMIN 制表时间：2019-10-18

表头显示设置

系统支持用户在浏览端设置表头是否显示的效果。

设置方法：单击工具栏中的 **视图** 按钮，在弹出的下拉菜单中勾选或者勾除 **显示表头**，实现表头的显示或隐藏。

对比效果如下：

勾选“显示表头”效果	勾除“显示表头”效果
------------	------------

