

新移动端-报表发布

在PC端发布的资源必须同时满足如下两项条件设置，才能保证在移动终端上正常显示：

- 条件一：资源到移动终端的显示设置。
- 条件二：资源到移动终端的发布设置。

- 图标说明
- 发布主题界面说明

这两个条件的详情如下表：

条件类型	条件一：资源到移动终端的显示设置	条件二：资源到移动终端的发布设置
说明	该条件设置可以满足：指定的目录或报表资源允许在移动终端显示	该条件设置可以满足：将指定的目录或报表资源发布
设置方法	<div>1、在选中的资源的更多操作  中选择 属性：</div>  <div>2、在弹出的“资源属性”面板中，勾选资源需要显示的移动终端：平板、手机：</div>	<div>1、新建主题</div> <p>新建主题有两个入口，如下：</p> <p>入口一：在“资源发布”界面主菜单中选择 平板主题</p> <p>入口二：在“资源发布”界面的资源目录区选择 平板主题</p>  <div>2、弹出“新建发布主题”界面，设置：主题名称、主题包含的资源，如图：</div>  <div>上图界面的详情请参见 发布主题界面说明。</div> <div>3、设置完成后，保存即可。</div>

资源属性

节点ID:

I4028811a016a61c261c22a44016a61d3119407a2

名字:

DEMO2019

别名:

DEMO2019

路径:

公共空间\DEMO2019

类型名:

公有文件夹

描述:

创建人:

管理员

创建时间:

2019-08-03 10:52:16

显示终端:

☒ 电脑

☒ 平板

☒ 手机

图标:

选择

移动端图标:

上传图片

移动端缩略图:

上传图片

(大小不能超过500K)

叶子节点:

☐ 没有子节点

☐ 自动检测是否有子结点

确定(O)

取消(C)

其中“电脑”即PC端为默认勾选，表示默认允许在PC端浏览。

图标说明

系统支持对报表在PC端、移动端的图标进行设置。

资源属性

×

节点ID :

l8a8a4c53016cad9dad9da30e016cada8dbf800ce

名字 :

123

别名 :

123

路径 :

分析报表\123

类型名 :

Web链接

描述 :

创建人 :

管理员

创建时间 :

2019-08-20 14:13:40

显示终端 :

☒ 电脑 ☐ 平板 ☐ 手机

图标 :

🔗

选择

移动端图标 :

上传图片

移动端缩略图 :

上传图片

(大小不能超过500K)

确定(O)

取消(C)

“属性”界面图标说明如下：

图标	说明
----	----

图标

设置报表在PC端的图标。

在PC端中选中报表，在其右键菜单中选择 **属性**，在“图标”设置项选择图标即可。

资源属性

节点ID :

l8a8a4c53016cad9dad9da30e016cada8dbf800ce

名字 :

123

别名 :

123

路径 :

分析报表\123

类型名 :

Web链接

描述 :

创建人 :

管理员

创建时间 :

2019-08-20 14:13:40

显示终端 :

☒ 电脑 ☐ 平板 ☐ 手机

图标 :



选择

移动端图标 :

上传图片

移动端缩略图 :


上传图片

(大小不能超过500K)

确定(O)

取消(C)

效果如图：



移动端图标

设置报表在手机端的图标。

在PC端选中报表，在其更多操作中选择 **属性**，在“图标”设置项选择适应图标即可。

资源属性

节点ID:

470be355482bd73c3714373ba9497801

名字:

全国私家车与事故趋势对比

别名:

全国私家车与事故趋势对比

路径:

公共空间\DEMO2019\仪表盘\自助仪表盘\全国私家车与事故趋势对比

类型名:

自助仪表盘

描述:

创建人:

管理员

创建时间:

2019-08-03 10:52:19

显示终端:

☒ 电脑 ☒ 平板 ☒ 手机

图标:

 选择


移动端图标:

上传图片

移动端缩略图:

上传图片

(大小不能超过500K)

全国私家车与事故趋势对比 

确定(O)

取消(C)

效果如图：

自助仪表盘



全国私家车与... 热销私家车销... 热销私家车销... 热销私家车销...



销售沙盘成交... 销售沙盘成交...

移动端缩略图

设置移动端轮播图的缩略图，轮播图缩略图的设置详情请参考 [新移动端-轮播图](#)。

设置报表在平板的图标。

在PC端中选中报表，在其更多操作  中选择 **属性**，在“移动端缩略图”设置项上传图片即可。

资源属性

节点ID:

470be355482bd73c3714373ba9497801

名字:

全国私家车与事故趋势对比

别名:

全国私家车与事故趋势对比

路径:

公共空间\DEMO2019\仪表盘\自助仪表盘\全国私家车与事故趋势对比

类型名:

自助仪表盘

描述:

创建人:

管理员

创建时间:

2019-08-03 10:52:19

显示终端:

☒ 电脑 ☒ 平板 ☒ 手机

图标:



选择


移动端图标:

上传图片

移动端缩略图:

上传图片

(大小不能超过500K)

全国私家车... 

确定(O)

取消(C)

效果如图：

自助仪表盘



发布主题界面说明

主题发布的设置界面主要涉及三部分的内容：

- 属性设置：用于设置主题的名称、别名及描述信息。
- 权限设置：用于设置主题权限的授予对象，对象可以是角色，也可以是用户或用户组。

- 资源设置：用于设置主题包含的资源，且允许对资源列表进行排序和删除操作。



权限和资源设置的详情如下：

设置项	说明
权限设置	<p>单击 设置 按钮，弹出“选择要赋予的对象”窗口，如下图：</p> <div><div>选择要赋予的对象</div><div><div>角色 用户/用户组</div><div><div>根组</div><div>华南</div><div>管理角色</div><div>组管理员角色</div><div>高级用户角色</div><div>ssr审核数据</div><div>ssr发布数据</div><div>ssr校验数据</div><div>普通角色</div><div>Everyone</div></div></div><div>➡</div><div>⬅</div><div>确定(O) 取消(C)</div></div> <p>关于资源授权，详情请参考 Smartbi权限体系说明。</p>

资源设置	添加资源		<p>单击 添加 按钮，弹出“选择资源”窗口，在资源树中选择要发布的资源单击 确定 即可：</p> <div><div>选择资源</div><div><div>▼ 文件夹 分析报表</div><div> > 文件夹 WEB链接</div><div> > 文件夹 system</div><div> > 文件夹 公共空间</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div>确定(O)</div><div>取消(C)</div></div></div> <p>支持在文本框中输入资源名称关键字，通过关键字模糊匹配搜索资源。</p>
	资源		显示添加的资源名称，系统自动获取资源的别名，不允许修改。
	资源路径		显示添加的资源在资源树中的路径，由系统自动获取，不允许修改。
	关联资源	关联资源的作用在于：当前资源为“目录”类型时，单击该目录，则展现区默认显示所关联的报表资源。因此：	
	选择内部资源	<ul style="list-style-type: none">若当前资源为“目录”类型时，允许通过 选择内部资源 按钮选择该目录下的下级报表级别资源或者直接在文本框中输入报表级别资源的ID进行关联设置。若当前资源为“非目录”时，单击该目录时则直接显示所关联的报表级别资源。 <p>注：“关联资源”功能效果只作用于PC端，移动端可忽略此项设置。</p>	
	操作项		用于删除当前资源。
			用于将鼠标单击选中的资源上移至顶。
			用于将鼠标单击选中的资源上移一位。
			用于将鼠标单击选中的资源下移一位。
			用于将鼠标单击选中的资源下移至底。