

界面设置

- 操作入口
- 界面介绍
 - 主界面
 - 登录页面设置
 - 自定义样式
 - 示例

用于更改产品默认登录界面、界面风格。

操作入口

1、选择系统快捷菜单 **系统运维** ，或者选择“系统导航栏”的 **系统运维** ，如图：



2、选择“系统运维”界面主菜单 **界面设置** ，如图：



界面介绍

界面设置分为“主界面”“登录页面设置”和“自定义样式”三个页签。

主界面

主界面分为以下两个区域：主界面设置区、效果预览区。




- 主界面设置区：该区主要用于设置界面的标题、布局风格等。
- 效果预览区：该区主要用于预览对界面进行设置后呈现的效果。

“主界面设置区”各设置项说明如下：

设置项	说明
-----	----

主界面标题

若设置主界面标题为“Smartbi Insight”，则效果如图：



- 默认风格（支持大小LOGO切换）
选择默认风格，默认两个LOGO图片，也支持自行上传LOGO图片。



切换效果如图：



- 传统风格（仅显示大LOGO）
选择传统风格，默认一个大LOGO图片，也支持自行上传LOGO图片。




效果如图：




主题风格

系统提供的主题风格有“默认、蓝色、深色、绿色、红色”及“自定义”。任选一风格，在界面右侧“效果预览区”显示如图：



其中自定义风格根据布局风格的不同而有所差异。

- 当布局风格为默认风格时，可自定义“LOGO背景色、界面主风格色、左侧导航栏背景色、二级标签页背景色”与“资源树背景色”，如图：



- 当布局风格为传统风格时，可自定义“界面主风格色、左侧导航栏背景色、二级标签页背景色”与“资源树背景色”，如图：



登录页面设置

登录页面设置主要分为以下两个区域：登录页面设置区、效果预览区。



- 登录页面设置区：该区主要用于设置登录页标题、LOGO图片、背景图片与界面色彩。
- 效果预览区：该区主要用于预览进行页面设置后所呈现的效果。

“登录页面设置区”各设置项说明如下：

设置项	说明
登录页标题	用于设置登录页的标题。如设置登录页面标题为“Smartbi Insight VV”，则重新打开登录页面效果如图：

LOGO
图片

用于设置登录框的LOGO图片。系统默认LOGO图片即为当前登录框LOGO图片，也支持上传自定义图片。

如下图上传自定义图片：



效果如图：




如需更换自定义图片，点击LOGO图片中间的重新上传。




背景
图片

用于设置登录页面的背景，支持上传自定义背景图片。任选一背景图片效果如图：



界面色彩

用于设置登录背景色与登录按钮颜色。如图：



如需重置色彩，点击 **×** 实现重置，如图：




在设置登录背景色时，需先设置“背景图片”为“无图片”，否则设置的背景色将被背景图片遮挡，无法实现预期效果。

自定义样式

界面设置支持自定义样式。

主界面 登录页面设置 自定义样式



示例

场景：设置系统导航页下方的文字。

实现步骤：

在“界面设置 > 自定义样式”界面中输入如下代码：

导航 | 界面设置 x

主界面 登录页面设置 自定义样式

1

.base__copyright-title span,

2

.base__copyright span

3

4

{ display: none }

5

.base__copyright-title:after

6

7

{ content: "机器学习、预测未来"; }

8

.base__copyright:after

9

10

{ content: "2019"; }

格式化代码

示例

保存

重置

代码获取:

```
.base__copyright-title span,
.base__copyright span
{ display: none }
.base__copyright-title:after
{ content: ""; }
.base__copyright:after
{ content: "2019"; }
```

效果:

S

🔍 + 🗨 管理员

🖥

📊

📦

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

🖥

数据门户

📊

数据连接

建立各种数据源、文档到系统的连接，
为后续处理和分析提供数据支持

📦

数据准备

📈

数据挖掘

📉

分析展现

机器学习、预测未来

2019