



# 电子表格跳转-点击图形传递分类轴数据给目标报表

 提示：本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配（如报表使用冻结，或多个宏代码冲突等），需根据实际需求开发代码。

- [示例说明](#)
- [设置步骤](#)


## 示例说明

在电子表格跳转源报表中，可以在图形上点击跳转，并将点击对象对应的分类轴数据传递给目标报表。





## 设置步骤


- 1、在[电子表格设计器](#)中创建电子表格，其中图形在Sheet1页，且名称为“销售图形”。



2、在左侧资源树中找到跳转源报表，点击“更多操作”选择 **编辑宏**，进入“编辑宏”界面。



3、在报表宏编辑界面，在“跳转规则向导”点击“更多操作” 选择 **新建向导**。



4、进入跳转规则设置区第一页，并填写跳转规则名称。

**第一步：选择源资源，并确定源资源链接条件**

名称：\*


跳转

描述：

源资源：\*

参数来源\_分类轴

5、点击对象设置：表格在Sheet1页签中，因此标签页选择“Sheet1”。



6、点击对象设置：本示例中属于图形跳转，因此跳转对象选择“图形”，并且点击的图形为“销售图形”，因此选择“销售图形”。

标签页：

Sheet1

☐ 表格

☒ 图形

☐ 形状

☐ ECharts

销售图形

7、进入跳转规则设置区第二页，选择目标报表。

**第二步：目标资源参数设置**

目标资源：\*

参数来源\_分类轴\_目标报表

选择资源

☒ 在新窗口打开

☐ 在新标签页打开

☒ 显示工具栏

☒ 自动刷新

8、设置参数传递：目标报表中参数“产品类别名称”来源为源报表点击图形的分类轴，因此参数来源选择“分类轴”。

第二步：目标资源参数设置


目标资源：\* 参数来源\_分类轴\_目标报表 选择资源 ☒ 在新窗口打开 ☐ 在新标签页打开 ☒ 显示工具栏 ☒ 自动刷新

参数的名称	参数类型	参数来源	参数值
产品类别名称	STRING	分类轴	分类轴

9、保存跳转规则，查看效果。

点击跳转源数据：

## 跳转参数来源分类轴



跳转目标报表如下：

产品类别

日用品



## 跳转目标报表

产品	数量	单价
沐浴露	4646	20
洗衣服	754	12

资源下载：[参数来源\\_分类轴 \(2\).xml](#)