

关系型数据源-达梦6数据连接

1 概述

本文介绍如何在smartbi V9.5版本中连接达梦6数据库。

2 数据连接

2.1 配置信息

驱动程序类	连接字符串	驱动程序存放目录
dm6.jdbc.driver.DmDriver	jdbc:dm6://<servername>:5236/<database>	产品内置

连接字符串主要信息说明：


<servername>：数据库的地址；

<database>：数据库名称；

以上信息一般可以联系数据库管理员获取。

2.2 连接步骤

1) 登录Smartbi企业报表分析平台，选择 **数据连接>关系数据库**，点击 **达梦6** 图标进入数据库连接界面。如下图所示：



1) 根据 **2.1章节** 提供的配置信息，输入数据库对应的信息。如下图所示：


The screenshot shows the 'New Relationship Data Source' configuration dialog. The 'Name*' field contains 'dm6'. The 'Driver Type' dropdown is set to 'dm6.jdbc.driver.DmDriver'. The 'Connection String*' field contains 'jdbc:dm6://10.10.203.112:12345/northwind'. The 'Validation Type' is set to 'Static'. The 'Username' field contains 'sysdba' and the 'Password' field contains '*****'. At the bottom, there are buttons for 'Test Connection(T)', 'Save(S)', and 'Close(C)'.

说明：


- a、名称是数据连接名称，用户可以自定义，不可为空；
- b、用户名和密码是连接字符串中配置的数据库的连接用户名和密码，一般可以联系数据库管理员获取。

2.3 测试连接

- 1) 信息正确输入后，点击 **测试连接**，若出现如下图的 **测试通过** 弹出框，则表示可以成功连接上数据库。如下图所示：



- 2) 测试连接成功后，点击右下角的 **保存** 按钮，选择数据源的保存位置，保存成功后，该数据连接即添加成功。如下图所示：



- 3) 数据库连接成功后，可以参考[快速新建透视分析](#)、[快速新建即席查询](#)、[快速新建电子表格](#)、等[快速入门](#)使用方式查看数据。