地图跳转-全国地图跳转到省份地图

地图分析可以跳转到其他类型的报表资源,同时也可以跳转到地图分析,并且更新对应的数据。下面我们以一个全国地图分析跳转到省份地图分析演示地图 分析钻取。

用例说明





- 参考"全国地图"示例,创建全国地图分析
 参考"省份地图"示例,创建省份地图分析
- 3. 全国地图中,区域id字段数据,与省份地图的参数真实值一致 全国地图数据:

区域ID	区域名称	销售额	销售量	
BETI	北京市	2,956,00	94, 435, 00	
CHQN	重庆市	3, 332. 00	97, 012, 00	
FUJA	福建省	1, 456.00	40, 529. 00	
GADN	广东省	3, 198. 00	94, 405. 00	
HEBE	河北省	5, 877.00	139, 422. 00	
HINN	海南省	1, 032. 00	32, 284. 00	
HUBE	湖北省	107.00	1, 801. 00	
JASU	江苏省	35, 750. 00	198, 559. 00	
JAXI	江西省	1, 501. 00	40, 755. 00	
JILN	吉林省	2, 293. 00	51, 180. 00	

选择参数数据:

「首页」(上页) 「下页 」] 〔尾页〕 第 <mark>1 页,</mark>	共未知页 每页 <mark>10</mark> 行,	共未知行
c_parentid	c_parent_title		
BEJI	北京市		
CHQN	重庆市		
FUJA	福建省		
GADN	广东省		
HEBE	河北省		
HINN	海南省		
HUBE	湖北省		
JASU	江苏省		
JAXI	江西省		
JILN	吉林省		

新建跳转规则向导。
 在"定制资源"目录树上,找到"全国地图"分析,右键-》编辑宏,进入宏代码编辑界面。在"宏编辑"界面的模块区中,选择节点"跳转规则向导", 在其右键菜单中选择新建向导,右边显示编辑区。

● 容户編模块 ● 認識 (R)	请使用鼠标右键,点击左边资源树的相关节点,通过爆出菜单进行法的编辑和查看	
		关闭(C)

5. 设置跳转规则名称和链接条件。

📄 寄)	书编模块	第一步:这样激变顶,并确定演变顶链拖条件									
1 2014	春规则向 导	名称: •	下钻到着	酚							~
										~	
		描述:									
										\sim	
		源淡源: •	全国地图								
			Filter	维度		条件	运算符	教值	功能按钮	L	
			-	井且	\sim	〈根组〉			🖪 🕞		
		菠茨薄甜推享 段:									П
											ř
						Ŀ	—歩 (P)	下一步 00	保存(5)	关词(C)	ן

- 6. 设置目标资源。 点击选择按钮,在弹出的报表选择框中,选择"省份地图"分析。对"选择省份"参数设置参数来源为"<地图标识>地图区域信息",效果如下图。然后 点击 保存按钮,成功设置地图分析跳转规则。

一 客戶端模块	第二步:日标资源参数6	22				
🔁 跳转规则向导	目標資源: * 首份地	<u>8</u>		☑ 显示工具栏	✓ 自动刷新	~
	参数的名称	參數类型	參数未源			
	选择省份	STRING	《趙劉标识	>地图区域信息		
						~
		Ŀ	—歩 (P)	下一参 00	保存(5)	关闭(C)

7. 打开全国地图分析,进行浏览。