

# 私有参数

在数据集定义中，可以定义私有参数。私有参数为数据集私有，不可用于其他数据集定义。



## 功能入口

在数据集编辑界面，字段输出区中，选择“私有参数”节点




## 操作入口

- 新建：（方式一）在私有参数右键菜单选择“新建参数”；



（方式二）或在私有参数右键菜单选择“导入参数”，在弹出窗口中选择“参数”节点下的参数，将其导入为私有参数



（方式三）或在输出参数中选中数据集中使用的共有参数，在属性设置区中设置其“全局”为否，可将共有参数转换为私有参数



- 编辑：（方式一）在私有参数节点下选中私有参数，右键->修改



（方式二）或在“输出参数”下选中“全局”为“否”的参数，在属性设置区对其进行修改

> 输出字段

> 计算字段

> 私有参数

> 输出参数

[?] 发货区域

> 告警

属性名	属性值
标识	OutputParameter.l40288325016
名称	区域
别名	发货区域
数据类型	字符串
控件类型	下拉框
全局	否
显示	是
多选	否
手工输入	否
合法校验	否
不显示标题	否

- 删除：在 私有参数节点下选中私有参数，右键->删除

> 输出字段

> 计算字段

> 私有参数

[?] 产品类别

> [?] 输出参数

> 告警

修改

删除

若参数由共有参数转换而来，可在 输出参数节点下选中参数，属性设置区将其“全局”属性重设为“是”或在数据集条件中将其删除

> 输出字段

> 计算字段

> 私有参数

> 输出参数

[?] 发货区域

> 告警

属性名	属性值
标识	OutputParameter.I40288325016
名称	区域
别名	发货区域
数据类型	字符串
控件类型	下拉框
全局	是
显示	是
多选	否
手工输入	否
合法校验	否
不显示标题	否

参数设置项

- 私有参数节点下的私有参数设置项与关系数据源参数设置项一致，请参见：[关系数据源参数](#)

- 由公有参数转换得到的私有参数，只允许在属性设置区设置是否显示、是否多选以及是否不显示标题

> 输出字段

> 计算字段

> 私有参数

> 输出参数

[?] 发货区域

> 告警

属性名

属性值

标识	OutputParameter.l40288325016
名称	区域
别名	发货区域
数据类型	字符串
控件类型	下拉框
全局	否
显示	是
多选	否
手工输入	否
合法校验	否
不显示标题	否