

参数属性

多维报表包含自定义的参数和切片参数。
在多维报表设置的属性界面参数节点下，会列出当前多维报表的所有参数，包含自定义参数和切片参数。
这些参数的属性和内容是在多维报表中进行修改的，修改只对当前报表生效。
切片参数参数属性：
其中切片参数即为局部参数，可以直接对参数属性和内容进行修改。

时间* 2016年

[上页] [下页] 第 1 页， 每页 100 行

商店类型	销售量	销售额
中型卖场	4,229	4,990,172.10
大型超市	19,738	23,344,668.50
小型卖场	911	1,088,726.00
总部		
购物中心	10,204	12,218,695.60

切片参数

当前多维分析所选条件

时间

商店类型

Measures

参数

时间

维度过滤器

警告

已选自定义成员

已选层次结构

属性名	属性值
标识	SMARTBI_Dice_Custom
名称	SMARTBI_Dice_Custom
别名	时间
全局	否
显示	是
不显示标题	否
过滤	否
设置	设置

设置项具体说明如下：

设置项	说明
别名	用于设置参数别名。
全局	切块参数全局即为否，就是局部参数，无法选择更改。
显示	用于设置是否在多维分析中显示当前参数。默认值是是。
不显示标题	用于设置是否在多维分析中显示当前参数的标题。默认值是否。
过滤	用于设置当前参数的备选值是否受 维度过滤器 控制。
设置	用于对参数进行其它设置，点击可以弹出参数设置对话框进行参数属性设置。详细信息请参见 多维参数设置项 。

自定义参数修改参数属性：

自定义参数默认为全局参数，需在参数属性中切换全局属性为否，则可以进行参数属性和内容的修改。
在“多维分析定制”界面的工作区中选择参数，把全局属性先改否，则其他属性变为可以编辑的状态，可以根据需要进行修改。

时间* 2016年

[上页] [下页] 第 1 页， 每页 100 行

商店类型	销售量	销售额
中型卖场	4,229	4,990,172.10
大型超市	19,738	23,344,668.50
小型卖场	911	1,088,726.00
总部		
购物中心	10,204	12,218,695.60

当前多维分析所选条件	
时间	
商店类型	Measures

[?] 参数

时间

> 维度过滤器

> 告警

已选自定义成员

> 已选层次结构

属性名	属性值
标识	SMARTBI_Dice_Custom
名称	SMARTBI_Dice_Custom
别名	时间
全局	否
显示	是
不显示标题	否
过滤	否
设置	设置

设置项说明如下：

设置项	说明
别名	用于设置参数别名。
全局	该项为局部参数的设置开关。 否：表示为局部参数，允许设置显示、不显示标题、过滤等属性。 是：表示为“数据源级别”参数，取用全局属性。
显示	用于设置是否多维分析中显示当前参数。
不显示标题	用于设置是否多维分析中显示当前参数的标题。
过滤	用于设置当前参数的备选值是否受 维度过滤器 控制。
设置	用于对参数进行其它设置，点击可以弹出参数设置对话框进行参数属性设置。详细信息请参见 多维参数设置项 。