

自助仪表盘-字段筛选器


概述

字段筛选器是指以字段作为筛选器。


设置方法

设置筛选器的前提条件：必须选中一个组件。

以指定字段作为筛选器：首先任选一组件，然后从“数据区”拖拽字段到“筛选区”，在“筛选器”窗口中设置好默认值后，即显示筛选器面板。如下图所示：



设置字段筛选器影响的资源组件：选中筛选器组件，点击 **更多 > 应用于组件**，勾选组件。




筛选器

字段筛选器支持设置：应用于组件设置、筛选器操作符及默认值设置、组件样式设置及筛选器显示设置等。



设置入口：选中筛选器组件，点击 **更多**，展开下拉菜单。如下图所示：

- [概述](#)
- [设置方法](#)
- [筛选器](#)



具体说明：

筛选器	概述	说明
应用于组件	<p>用于设置当前筛选器影响的资源组件。</p> <p>其中“高级设置”用于设置：</p> <p>筛选器名称与组件资源字段名称不一样，但备选值与组件资源字段值全部或部分匹配的情况下，将筛选器与该资源字段</p> <p>进行手动关联，以实现组件筛选器与资源组件的联动。</p> <p>详情请参考 筛选器-高级设置。</p>	<p>通过勾选资源组件实现，如下图所示：</p>
筛选器设置	<p>用于设置标签、操作符、默认值。</p>	详情请参考 筛选器-设置说明 。
展示样式	<p>用于选择筛选器展示样式。</p>	详情请参考 筛选器-展示样式 。

组件样式	用于设置筛选器面板的样式。	详情请参考 筛选器-组件样式 。
显示筛选器	用于设置在浏览或编辑自助仪表盘时，界面上的筛选器显示或隐藏。	<p>取消筛选器的隐藏效果：单击“筛选区”的筛选器字段，弹出下拉菜单项，勾选 显示筛选器 即可</p> <p>如下图：</p> 
移除	用于删除当前筛选器组件。	<p>除此方法外，还可以通过“筛选区”中字段筛选器上的 删除 按钮实现：鼠标停留在字段上，即显示删除按钮图标 。如下图：</p> 