

特殊值-用户属性示例

特殊值

用户属性

示例效果

我们将定义一个默认值为 **特殊值 > 用户属性 > 区域** 的筛选器，如图：

筛选器【发货区域】

标签

操作符

模糊匹配

默认值

列表选择

静态值

保存值

特殊值

全部

空值

非空值

函数

用户属性

区域

取消


确定

用户登录系统后，打开一个带“发货区域”参数的报表，筛选器默认显示该用户所属的区域。

华南用户组的用户登录，筛选器默认值如图所示：



华北用户组的用户登录，筛选器默认值如图所示：




示例实现步骤

1、新建用户属性

(1) 在“资源目录区”中选择 **公共设置 > 用户属性**，在其右键菜单中选择 **新建 > 用户属性**，如下图所示：



(2) 在打开的“用户属性”设置界面，设置一个获取当前登录用户所属组别名的用户属性，设置如下图所示：



详情请参考 [用户属性](#)。

2、新建自助仪表盘。

定义一个清单表：双击“发货区域”、“产品类别”、“销售量”、“单价”数据字段；


定义一个柱图：双击“顾客表”里的“区域”、“销售额”；

定义筛选器：拖拽“发货区域”数据字段到“筛选区”，并设置应用于组件为“图表1”、“图表2”；

最后调整组件的布局，如下图：



3、选中筛选器组件，选择 **更多 > 筛选器设置 > 特殊值 > 用户属性 > 区域**，单击 **确定** 按钮即可，如下图所示：



4、登录系统，分别用华北和华南的用户登录系统。

根组		[南页] [上页] [下页] [尾页] 第1 页, 总共1页 每页15 行, 总共3行				
华北		组编号	名称	昵称	描述	操作
		11	huangtianyun	黄天云	华北定制用户	编辑 删除 分享
		11	liju	李菊	华北组管理员	编辑 删除 分享
		11	litaotao	李涛	华北定制用户	编辑 删除 分享
		11	zhangli	张丽	华北定制用户	编辑 删除 分享
		11	zhangyu	张宇	华北定制用户	编辑 删除 分享

根组		[南页] [上页] [下页] [尾页] 第1 页, 总共1页 每页15 行, 总共4行				
华北		组编号	名称	昵称	描述	操作
		12	demo	演示用户		编辑 删除 分享
		12	weifen	魏芬	华南定制用户	编辑 删除 分享
		12	yangchao	杨超	华南组管理员	编辑 删除 分享
		12	zhaoqiang	赵强	华南定制用户	编辑 删除 分享

5、查看自助仪表盘，筛选器默认显示该用户所属的区域。华南用户组的用户登录，发货区域默认值为“华南”；华北用户组的用户登录，发货区域默认值为“华北”，具体可看示例效果图。