

Excel模板设置

Excel模板设置功能是指帮助用户把当前数据集的数据结果填充到用户自定义的Excel模板中，以便导出的Excel可以是用户自定义的格式。

操作入口：单击可视化数据集工具栏中的 **Excel模板设置** 按钮，弹出“Excel模板设置”窗口。

窗口介绍

编辑Excel定义文件

上传Excel模板文件：

选择文件

未选择任何文件

上传

—————> 上传Excel模板

增加表头项

| 单元格位置 | 项类型 | 数值 |
|---|-----|----|
| <div><input checked="" type="checkbox"/> 忽略其它字段</div> | | |
| 从第 <div></div> 行开始填充数据 | | |
| 从第 <div></div> 行开始定义表尾 | | |

增加数据列

增加表尾项

设置区

确定(O)

取消(C)

“Excel模板设置”窗口主要分为：

1. 上传Excel模板：主要用于上传用户的Excel模板，目前只支持导入Excel2003模板。

2. 设置区：设置报表和模板关联，使用报表信息（字段、函数等）填充Excel模板单元格。包含表头表尾、数据列。
- 表头项：设置Excel中的表头，把从产品中公式取到的值或是常量填充到设置的单元格位置。

• 数据列：设置产品中的字段和Excel中的字段列的关联关系。

• 表尾项：设置Excel中的表尾，把从产品中公式取到的值或是常量填充到设置的单元格位置。

下表是设置区各个选项的设置项说明列表：

| 选项 | 设置项 | 说明 |
|----------------|--------|--|
| 表头项 表尾项 | 单元格位置 | 表头或表尾的起始单元格的位置，用户自定义取值。例如A1。 |
| | 项类型 | 有“公式”和“常量”两种类型。对于“公式”类型，系统提供各相应函数；对于“常量”类型，由用户自定义取值。 |
| | 数值（公式） | <div>CurrentUserAlias：当前用户别名。</div> <div>CurrentUserName：当前用户名称。</div> <div>CurrentReportName：当前报表名称。</div> <div>CurrentUserGroupName：当前用户所在用户组名称。</div> <div>GetProperty：获取当前用户属性。</div> <div> </div> <div>CurrentTime：获取当前时间。</div> <div>CurrentDate：获取当前应用服务器日期。</div> <div> </div> <div>GetParamValue：根据所选参数名称获取参数值。</div> |

| | | |
|-----|-------------|--|
| | 从第（）行开始定义表尾 | 设置导出数据时，表尾显示在第几行（若数据行数大于表尾定义的显示行数，则此设置不生效）。 |
| 数据列 | 单元格位置 | 数据列的起始单元格的位置，用户自定义取值。例如A2。 |
| | 项类型 | 有“字段名称”和“字段序号”两种类型。字段名称为根据字段的名称取到字段，字段序号为根据字段序号取到字段。 |
| | 数值 | 用户自定义取值。 |
| | 从第（）行开始填充数据 | 设置导出数据时，Excel数据首行显示在第几行。 |