


# 用户组

- [操作入口](#)
- [界面介绍](#)


组是某一类用户的集合，系统管理员把具有某种相同属性的用户划分到同一个组中。

系统内置的组“根组”，允许修改别名、描述、所属角色，但不允许被删除；非空组不允许被删除。

## 操作入口

**新建：**在“资源目录区”任意节点的更多操作  选择 **新建组**，或在“资源目录区”选定组节点后单击“功能菜单栏”上的按钮 **新建组**。



**编辑：**在“资源目录区”任意节点的更多操作  选择 **编辑组**。



或在“资源目录区”选定需要编辑的组的父节点，在“设置区”显示该节点下所有组及用户，在“设置区”需要编辑的组右键选择 **编辑组** 或者单击所在行的操作栏按钮中的 **修改** 按钮，进入编辑界面。

新建组新建用户用户查找导入用户信息

[首页][上一页][下一页][尾页]第1页, 共1页每页15行, 共5行

组编号	名称	别名	描述	操作
华南	nan	华南		<div>修改按钮</div>
ROOT	lin	管理员	系统管理员	
ROOT	f	f		
ROOT	test	test		
ROOT	user	普通用户	系统中的普通用户	

**删除：**在“资源目录区”任意节点的更多操作 选择 **删除组**。



或在“资源目录区”选定需要删除的组的父节点，“设置区”显示该节点下所有组及用户，在“设置区”需要删除的组右键选择 **删除** 或者单击所在行的操作栏中的 **删除** 按钮，删除该组。

新建组新建用户用户查找导入用户信息

[首页][上一页][下一页][尾页]第1页, 共1页每页15行, 共5行

组编号	名称	别名	描述	操作
华南	nan	华南		<div>删除按钮</div>
ROOT	lin	管理员	系统管理员	
ROOT	f	f		
ROOT	test	test		
ROOT	user	普通用户	系统中的普通用户	

## 界面介绍

“组设置”中所有对组的设置项在“组设置”界面分两页显示：组信息、角色列表。

**组信息：**用于设置组的基本信息，如数值、名称、别名和描述。

组信息

角色列表

ID:

数值:

名称: \*

别名:

描述:

保存(S)

关闭(C)

各设置项说明如下：

设置项	说明
ID	组ID，每个用户组的唯一ID，由系统自动生成。
数值	组编号，一般与机构编号对应。允许不输入编号，此时编号自动取用组名称。
名称	组真名，即组的实际名称。一旦保存，不允许修改。
别名	组别名，即组的显示名称。
描述	组的相关描述，在资源区中的提示信息中显示该内容。

**角色列表：** 用户设置组所属的角色，并且是否将其角色应用于该组的子孙组，该页列出了登录用户所属角色范围内所有的角色。

组信息	角色列表	
角色	应用于子孙组	
<input checked="" type="checkbox"/> 普通角色 ( Users )	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> ssr发布数据 ( SpreadsheetPublish )	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> ssr审核数据 ( SpreadsheetAuditing )	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> ssr校验数据 ( SpreadsheetSubmit )	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 高级用户角色 ( PowerUsers )	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 管理角色 ( Admins )	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 组管理员角色 ( GroupAdmins )	<input type="checkbox"/>	

- 应用于子孙组：若在角色上勾选“应用于子孙组”，则该组下的用户、所有子组、所有子组下的用户会继承该角色。



根组默认赋予了“普通角色”，并且默认应用于子孙组。则若有新建用户或者用户组，则用户或用户组都会默认拥有“普通角色”，若不需要该角色，需要编辑“根组”，勾除普通角色上的“应用于子孙组”。