

透视分析-行列度量设计

- 注意事项

行列度量区用于组织已选择的字段列表，以及当前透视分析中行区、列区、度量区展现的字段及字段操作入口。

界面如图：

订单情况分析

发货区域 等于 全部

每页 10 行 < 1 >

产品类别	东北		华北		华东	
	单价	销售量	单价	销售量	单价	销售量
点心	591.18	868	3,399.03	3,327	2,088.62	2,287
调味品	353.35	477	1,757.10	2,044	1,437.90	1,648
谷类/麦片	322.90	533	1,877.20	2,192	966.50	881
海鲜	296.70	687	2,788.46	3,384	1,728.99	2,014
日用品	795.20	886	4,613.50	4,290	2,376.10	2,077
肉/家禽	620.88	482	3,193.84	1,593	1,707.92	1,022
特制品	296.05	197	1,753.60	1,252	1,740.50	1,047
饮料	902.40	843	5,304.00	4,124	2,820.00	2,542

制表人：ADMIN 制表时间：2019-10-18

待选列

产品类别表

☒ 产品类别

订单表

☐ 发货城市

☒ 发货区域

订单明细表

待选列区

行区

列区

度量

单价(合计值)

销售量(合计值)

度量区

立即刷新

当前模式: 待选区

刷新设置

该界面主要分为如下四个区：

区域	说明	参考章节
待选列区	列出可以选择的字段，支持对字段进行操作：新建计算字段、分组字段等。	待选列
行区/列区	行区、列区选择的字段是表格行头、列头展现的字段，支持字段分类汇总，排序等功能。	行区/列区
度量区	度量区选择的字段是表格的数据区展现的字段，支持字段聚合方式、高级设置等功能。	度量区
刷新设置	设置选择字段后，表格是否立即刷新，默认为勾选状态。 当前模式：显示鼠标选中区域。	

注意事项

- 1、透视分析“行区、度量区”不能为空。
- 2、报表保存后，“立即刷新”的状态即为私有，再次打开报表，“立即刷新”使用上次的保存值。
- 3、启用“立即刷新”，涉及到改变数据的操作都会刷新。但工具栏的某些设置项是不会触发刷新，如：保存，收藏，参数布局，视图，查看SQL，不会刷新；添加图形、修改图形）只局部刷新。
- 4、翻页，设置每页行数不受“立即刷新”控制。