# 特殊值-用户属性示例



特殊值

## 用户属性

### 示例效果

我们将定义一个默认值为 特殊值 > 用户属性 > 区域 的筛选器,如图:

10/32				
操作符	模糊2	西		~
默认值				
列表选	择	静态值	保存值	特殊值
<ul> <li>全部</li> </ul>	3			
<ul><li>空値</li></ul>				
○ 非空	値			
O B	Ż			
<ol> <li>用户</li> </ol>	□属性	区域		$\sim$

用户登录系统后,打开一个带"发货区域"参数的报表,筛选器默认显示该用户所属的区域。 华南用户组的用户登录,筛选器默认值如图所示:

	发货区域				=	
Ľ	+13				-	
I	图表1				图表2	
	发货区域	产品类别	数量	单价	600.000	
	华南	点心	2852	3,539.28		
	华南	饮料	3644	6,700.80	500,000	
	华南	肉/家禽	1644	3,400.28		
	华南	谷类/麦片	1396	1,872.20	400,000	
	华南	特制品	1240	2,407.40	300.000	
	华南	日用品	2992	3,737.20	000,000	
	华南	海鮮	3180	2,997.12	200,000	
	华南	调味品	1796	2,186.20		
					100,000	
					0	
					华南	

华北用户组的用户登录,筛选器默认值如图所示:



#### 示例实现步骤

1、新建用户属性

(1) 在公共设置的"资源目录区"中选择用户属性,在其更多菜单中选择 新建 > 用户属性,如下图所示:



(2) 在打开的"用户属性"设置界面,设置一个获取当前登录用户所属组别名的用户属性,设置如下图所示:

~ 🗎 northwind	名称:*	区域	
> 🖫 DEFAULT	别名:	区域	
	描述:		
	类型:	字符串 ✓	
	表达式:*	select distinct 发货区域 from 订单表 where 发货区域 = CurrentUserDepartments ( )	
		保存(S)	×
<u> </u>			

#### 2、新建自助仪表盘。

定义一个清单表:双击"发货区域"、"产品类别"、"销售量"、"单价"数据字段; 定义一个柱图:双击"顾客表"里的"区域"、"销售额"; 定义筛选器:拖拽"发货区域"数据字段到"筛选区",并设置应用于组件为"图表1"、"图表2"; 最后调整组件的布局,如下图:

数据	主题 图层	列	发货区域	产品类别	数量 (合计)	单价 (合计)										
A基础资	源-自19 🗸 🔿 🗸	Ⅲ 行														
维度 参 地理	Q Ely	⑦筛选 ● 发货区域	_	发货区域												~
	发货区域															
0	发货省份			图表1		=			图表2							
) • • • •	发货城市			发货区域	或 产品	送别	数量	单价	2 500 000							
	小姐是_OrderDate			东北	特	制品	788	1,184.20	2,500,000							
订单	■44	★标记		东北	日月	用品	3544	3,180.80	2 000 000							
🖿 (R) 🕸	宗			东北	肉/	家畜	1928	2,483.52	2,000,000							
度量				东北	调	味品	1908	1,413.40	1 500 000							
┣ 计算	算字段(度量)			东北	洩	主	2748	1,186.80	1,500,000							
8#	销售额			东北	谷类	/麦片	2132	1,291.60	1 000 000							
				东北	ć	Ē.Δ	3472	2,364.72	1,000,000							
■ 1J年 ■ 产品	即迎表			东北	υ	科	3372	3,609.60	500.000							_
<b>—</b> / H	n4x			华东	日月	用品	8308	9,504.40	500,000							
参数				华东	特	制品	4188	6,962.00	0							
				华东	U	科	10168	11,280.00		东北	华东	华中	华北	华南	西北	西南
🔽 立即属	创新															

3、选中筛选器组件,选择 更多 > 筛选器设置 > 特殊值 > 用户属性 > 区域,单击 确定 按钮即可,如下图所示:

⊘ 筛选器	【发货	区域】		×					
标签									
操作符	操作符 模糊匹配 ~								
默认值									
列表选	择	静态值	保存值	特殊值					
<ul> <li>全部</li> <li>空值</li> </ul>									
<ul> <li>非3</li> <li>● 調査</li> </ul>	≧値 女								
● 用户	幅性	区域		$\sim$					
			取消	确定					

4、登录系统,分别用华北和华南的用户登录系统。

◇ □ 根组	[首]	[首页] [上页] [下页] [尾页] 第1 页,总共1页每页15 行,总共5行							
4 华北		组编号	名称	别名	描述	操作			
	1	11	huangtianyun	黄天云	华北定制用户	Ø 🖻	1		
。华南	1	11	liju	李菊	华北组管理员	0 🖻	*		
	1	11	litao	李涛	华北定制用户	1	1		
	1	11	zhangli	张丽	华北浏览用户	1	1		
	1	11	zhangyu	张宇	华北浏览用户	Ø 🖻	1		
▼ □ 相组	[首]	页] [上页] [下页] [尾	页] 第 <mark>1 页</mark> , 总共	:1页 每页 <mark>15</mark> 行,总	共4行				
		组编号	名称	别名	描述	操作			
□ 华北	1	12	demo	演示用户		1 🖻	1		
华南	1	12	weifen	魏芬	华南定制用户	0 🖻	1		
	1	12	yangchao	杨超	华南组管理员	2 🖻	1		
	1	12	zhaoqiang	赵强	华南浏览用户	1 🖬	1		

5、查看自助仪表盘,筛选器默认显示该用户所属的区域。华南用户组的用户登录,发货区域默认值为"华南";华北用户组的用户登录,发货区域默认 值为"华北",具体可看示例效果图。