

自助仪表盘-数据区

数据区是自助仪表盘选择数据来源后，展示所选数据来源下可供选择的表及参数。

界面

自助仪表盘的数据来源支持“自助数据集”和“业务主题”，两种来源的界面如下：

- 界面
- 参数
- 功能

数据来源为“自助数据集”	数据来源为“业务主题”
分为“维度、度量”两个区域。	分为“维度、参数”两个区域。
<div><div>数据主题图层</div><div>A基础资源-自</div><div>维度</div><div><div>地理层次</div><div>发货区域</div><div>发货省份</div><div>发货城市</div><div>时间维度_OrderDate</div><div>订单表</div><div>订单明细表</div></div><div>度量</div><div><div>计算字段(度量)</div><div>销售</div><div>订单表</div><div>订单明细表</div><div>产品表</div></div></div>	<div><div>数据主题图层</div><div>主流热销私家</div><div>维度</div><div><div>时间</div><div>年份</div><div>季度</div><div>月份</div><div>需求</div><div>产品</div><div>企业</div><div>指标</div></div><div>参数</div><div>[?] 省份</div></div>

注：业务主题带过滤器时，自助仪表盘才显示“参数”区域。

参数

不支持下拉树、频度日期控件、树对话框类型的参数。

定义：参数区域展示的是业务主题的过滤器。

样式：已经应用到自助仪表盘中的参数，在参数区域，该参数字体为灰色。反之则为黑色。


参数

[?] 发货区域→ 黑色字体


[?] 产品类别→ 灰色字体

使用：对于业务主题的过滤器：

- 勾选默认生效的过滤器
在创建组件时，拖拽任一字段，该参数显示在自助仪表盘展现区，且不能移除该参数。



- 勾选默认生效的过滤器
在创建自助仪表盘时，可手动拖拽参数到展现区，该参数支持移除操作。



功能

数据区支持的操作如下：

操作	说明	参考
更多	<div><ul style="list-style-type: none">新建数据集：新建一个自助数据集；编辑：编辑业务主题或自助数据集。</div>	选择数据来源

右键菜单	<ul style="list-style-type: none">• 来源为自助数据集，提供的右键菜单有：新建目录、新建层次、排序方式、删除、属性等。• 来源为业务主题，提供的右键菜单有：标记地理纬度、排序方式、属性。 <div><div>!</div><div><div>1、根据数据类型的不同，可设置不同的标记地理维度：</div><ul style="list-style-type: none">• 数字类型：标记地理维度可选无、经度、纬度。• 字符串类型：标记地理维度可选无、区域。<div>2、排序方式对全局生效，有：升序、降序、自定义（数字类型没有自定义排序）。</div></div></div>	
调节区域	<p>鼠标定位在各区域的分界线，通过移动分界线可调节各区域的高度。</p> 	