

系统选项-灵活分析|即席查询

用于灵活分析和即席查询属性的全局设置。

- [界面介绍](#)
 - [设置项生效范围和优先级](#)
 - [文本导出分隔符](#)

界面介绍

导航 | 系统选项 x

公共设置 用户管理 灵活分析|即席查询 数据集 自助仪表盘 多维分析 电子表格 透视分析 性能优化 水印设置 微信设置 钉钉设置 移动端 高级设置

灵活分析|即席查询

每页行数:

10

初始值(10)

恢复初始值

文本导出分隔符:

,

初始值(,)

恢复初始值

null值的显示方式:

0

初始值(空)

恢复初始值

浏览报表自动刷新:

☒是 ☐否

初始值(是)

恢复初始值

切换参数后是否自动刷新报表:

☒是 ☐否

初始值(是)

恢复初始值

报表保存时参数使用默认值:

☐是 ☒否

初始值(是)

恢复初始值

打开时每页行数:

☐系统默认值 ☒使用保存报表当前值

初始值(使用保存报表当前值)

恢复初始值

灵活分析选择或删除字段时刷新报表:

☐是 ☒否

初始值(是)

恢复初始值

CSV分页导出每页行数:

5

初始值(50000)

恢复初始值

报表立即刷新:

☒是 ☐否

初始值(是)

恢复初始值

字体|背景颜色设置

列头字形:

加粗

初始值(加粗)

恢复初始值

保存(S)

关闭(C)

设置项说明如下：

| 设置项 | | 说明 | 初始值 |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 灵活分析 即席查询 | 每页行数 | 用于设置报表的每页行数。 | 10 |
| | 文本导出分隔符 | 报表导出为TXT格式时，数据之间的分隔符。 | , |
| | null值的显示方式 | 设置报表数据信息中null的显示方式，仅限“字符串”类型。 | 空 |
| | 浏览报表自动刷新 | 灵活分析和即席查询以普通浏览方式打开时是否自动刷新数据。 | 是 |
| | 切换参数后是否自动刷新报表 | 用于设置切换参数后是否自动刷新报表数据。 | 是 |
| | 报表保存时参数使用默认值 | 用于设置保存时参数是否使用默认值。 | 是 |
| | 打开时每页行数 | 用于设置报表打开是每页返回行数。 | 使用保存报表当前值 |
| | 灵活分析选择或删除字段时刷新报表 | 用于设置灵活分析在选择或删除字段时是否刷新报表。 | 是 |
| | CSV分页导出每页行数 | 用于设置分页导出CSV格式文件时每页的行数。 | 50000 |
| | 报表立即刷新 | 用于设置系统自动刷新报表查询的数据。 | 是 |
| 字体 背景颜色设置 | 列头字形 | 用于设置列头的字形：常规、加粗、倾斜、加粗倾斜。 | 加粗 |
| | 背景颜色 | 用于设置展现区域的背景颜色。 | #FFFFFF |
| | 表格边框颜色 | 用于设置表格的边框颜色。 | #E4E8EA |
| | 数据区 | 用于设置数据区从第一行起始的单数行的颜色。 | #FBFCFC |
| | 间隔行 | 用于设置数据区从第一行起始的双数行的颜色。 | #F2F5F5 |
| | 数据区选中颜色 | 用于设置鼠标单击数据区单元格所在行的颜色。 | #E2E6E9 |
| | 列头背景颜色 | 用于设置列头的背景颜色。 | #EBEEF0 |
| | 列头字体颜色 | 用于设置列头字体的颜色。 | #333333 |
| | 数据字体颜色 | 用于设置数据区字体的颜色。 | #333333 |
| | 列头字体大小(px) | 用于设置列头字体的大小。 | 12 |
| | 数据字体大小(px) | 用于设置数据区字体的大小。 | 12 |
| | 行头背景颜色 | 用于设置行头的背景颜色。 | #F3F4F6 |

| | | | |
|--|------------|----------------------------|---------|
| | 行头字体颜色 | 用于设置行头的字体颜色。 | #333333 |
| | 所有报表应用默认样式 | 所有报表设置为默认格式，相当于一键重置所有报表格式。 | |

设置项生效范围和优先级

文本导出分隔符

文本导出分隔符可以在系统选项、个人设置和单个报表导出时进行设置。

- 三种设置的范围级别是：系统选项中的设置 > 个人设置中的设置 > 报表中的设置。
- 三种设置执行优先级是：报表中的设置 > 个人设置中的设置 > 系统选项中的设置。

浏览报表自动刷新

在浏览时是否自动刷新报表可以在系统选项和单个报表中进行设置。

- 两种种设置的范围级别是：系统选项中的设置 > 报表中的设置。
- 两种设置执行优先级是：报表中的设置 > 系统选项中的设置。

切换参数后是否自动刷新报表

报表是否自动刷新可以在系统选项、个性设置和单个报表中进行设置。

- 三种设置的范围级别是：系统选项中的设置 > 个性设置中的设置 > 报表中的设置。
- 三种设置执行优先级是：报表中的设置 > 个性设置中的设置 > 系统选项中的设置。

报表保存时参数使用默认值

报表保存时参数使用默认值可以在系统选项和单个报表中进行设置。

- 两种种设置的范围级别是：系统选项中的设置 > 报表中的设置。
- 两种设置执行优先级是：报表中的设置 > 系统选项中的设置。

打开时每页行数

打开时每页行数可以在系统选项和单个报表中进行设置。

- 两种种设置的范围级别是：系统选项中的设置 > 报表中的设置。
- 两种设置执行优先级是：报表中的设置 > 系统选项中的设置。

选择或删除字段时刷新报表

选择或删除字段时刷新报表只能在系统选项中进行设置。

文本导出分隔符

灵活分析导出TXT格式时，数据之间的分隔符，默认为“,”。

设置导出TXT参数



| | |
|----------|------|
| 查询结果总行数: | 2154 |
| 导出查询结果: | 全部 |
| 导出行数: | |
| 导出分隔符: * | , |
| 导出模式: | 标准格式 |
| 数值导出类型: | 显示值 |
| 导出编码类型: | GBK |

当前报表未设置排序，导出可能导致存在重复数据

在线导出 取消(C)