

# 自助仪表盘-字段筛选器

## 概述

字段筛选器是指以字段作为筛选器。

## 设置方法

设置筛选器的前提条件：必须选中一个组件。

以指定字段作为筛选器：首先任选一组件，然后从“数据区”拖拽字段到“筛选区”，在“筛选器”窗口中设置好默认值后，即显示筛选器面板。如下图所示：

- 概述
- 设置方法
- 筛选器
- 注意事项



设置字段筛选器影响的资源组件：选中筛选器组件，点击 **更多 > 应用于组件**，勾选组件。



## 筛选器




字段筛选器支持设置：应用于组件设置、筛选器操作符及默认值设置、组件样式设置及筛选器显示设置等。

设置入口：选中筛选器组件，点击 **更多**，展开下拉菜单。如下图所示：



具体说明：

筛选器	概述	说明
应用于组件	<p>用于设置当前筛选器影响的资源组件。</p> <p>设置项说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>相关数据集所有组件：基于当前字段在全局联动设置中寻找联动关系，所有有关系的组件都会被影响；</li><li>此数据集所有组件：来源当前数据集的组件会被影响；</li><li>自定义：自定义选择影响的组件。</li></ul>	<p>通过勾选资源组件实现，如下图所示：</p> 
筛选器设置	用于设置标签、操作符、默认值。	详情请参考 <a href="#">筛选器-设置说明</a> 。
展示样式	用于选择筛选器展示样式。	详情请参考 <a href="#">筛选器-展示样式</a> 。
组件样式	用于设置筛选器面板的样式。	详情请参考 <a href="#">筛选器-组件样式</a> 。

显示筛选器	用于设置在浏览或编辑自助仪表盘时，界面上的筛选器显示或隐藏。	取消筛选器的隐藏效果：单击“筛选区”的筛选器字段，弹出下拉菜单项，勾选 <b>显示筛选器</b> 即可 如下图： 
移除	用于删除当前筛选器组件。	除此方法外，还可以通过“筛选区”中字段筛选器上的 <b>删除</b> 按钮实现：鼠标停留在字段上，即显示删除按钮图标  。如下图： 

## 注意事项

使用自助数据集制作自助仪表盘时，不支持设置聚合函数的计算字段作为字段筛选器。

