

组件设置-坐标轴

- 名称
 - 刻度
- 轴线
- 分割线
 - 分割区

坐标轴包含分类轴和指标轴。


对组件坐标轴的设置，包括“名称、刻度、轴线、分割”。

坐标轴


	分类轴	指标轴
名称	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text" value="选择"/> <input type="text" value="选择"/>	<input type="checkbox"/>
	B <i>I</i> <u>U</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A	
距离轴线	<input type="range" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
刻度	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text" value="选择"/> <input type="text" value="选择"/>	<input type="checkbox"/>
	B <i>I</i> <u>U</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A	
标注步长	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
轴线	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text" value="选择"/> <input type="text" value="选择"/> <input type="text" value="A"/>	<input type="checkbox"/>
分割线	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text" value="选择"/> <input type="text" value="选择"/> <input type="text" value="A"/>	<input type="checkbox"/>

对应模型图

分类轴设置




指标轴设置




对应效果图

对分类轴的设置



对指标轴的设置




名称

说明

对坐标轴名称的设置，包括“名称、样式、颜色、距离轴线”。

1. 名称：设置坐标轴的名称。
2. 样式：设置坐标轴名称的字体、字号大小和字形。
3. 颜色：设置坐标轴名称的颜色。
4. 距离轴线：是指坐标轴名称与坐标轴之间的距离。

效果




刻度

说明

对坐标轴刻度的设置，包括“标签显示、标签样式、颜色、标注步长”。

1. 标签显示：设置标签的显示形式，有“自动、垂直、倾斜、不显示”四种形式。
2. 标签样式：设置标签的字体、字号大小、字形和颜色。
3. 标注步长：设置分类轴标签显示的间隔。（注：指标轴没有这个设置项。）标注步长设置为0，表示显示所有标签；设置为1，表示隔一个标签显示一个标签，以此类推。

效果




轴线

说明

对坐标轴轴线的设置，包括“轴线是否显示、轴线样式”。

1. 显示轴线：设置坐标轴是否显示轴线。
2. 轴线样式：设置轴线的样式，粗细和颜色。

效果




分割线

说明

对坐标轴分割线的设置，包括“分割线是否显示、分割线样式”。

1. 显示分割线：设置坐标轴是否显示分割线，分割线的分割是根据坐标轴的标签进行分割的。
2. 分割线样式：设置分割线的样式，粗细和颜色。

效果



分割区

说明

对坐标轴分割区的设置，包括“分割区是否显示、分割区颜色”。

1. 显示分割区：设置是否显示分割区。
2. 分割区颜色：分别设置分割区的颜色。

效果

组件设置 [图表1]

名称:

选择:

B I U A

距离轴线:

刻度:

选择:

B I U A

标注长度:

分割线:

选择:

分割区:

立即刷新

